

CHAPTER 3

FFmpeg 二次开发采集

并预览本地摄像头

FFmpeg 中有一个和多媒体设备交互的类库,即 Libavdevice,使用这个库可以读取计算机(或者其他设备)的多媒体设备中的数据,或者将数据输出到指定的多媒体设备上,也可以使用 Qt 或 SDL 将捕获到的摄像头数据显示到窗口中。



▶ 5min

3.1 FFmpeg的命令行方式处理摄像头

使用 ffmpeg -hide_banner -devices 命令可以查看本机支持的输入/输出设备,以Windows和 Linux为例。显示的信息中 D 表示支持解码,可以作为输入; E 表示支持编码,可以作为输出,具体信息如下:

```
//chapter3/help-others.txt
Devices:
D = Demuxing supported
 E = Muxing supported
 D dshow
                   DirectShow capture
                   Libavfilter virtual input device
 D lavfi
E sdl, sdl2
                   SDL2 output device
                   VfW video capture
D vfwcap
Devices:
D. = Demuxing supported
E = Muxing supported
 DE alsa
                   ALSA audio output
 E caca
                   caca (color ASCII art) output device
 DE fbdev
                   Linux framebuffer
 D iec61883
                   libiec61883 (new DV1394) A/V input device
 D jack
                   JACK Audio Connection Kit
 D kmsgrab
                   KMS screen capture
 D lavfi
                   Libavfilter virtual input device
 D libcdio
```

46 ◀II FFmpeg入门详解——视频监控与ONVIF+GB/T 28181原理及应用

D libdc1394	dc1394 v.2 A/V grab
D openal	OpenAL audio capture device
E opengl	OpenGL output
DE oss	OSS (Open Sound System) playback
DE pulse	Pulse audio output
E sdl, sdl2	SDL2 output device
DE sndio	sndio audio playback
DE video4linux2,v4l2	Video4Linux2 output device
E vout_rpi	Rpi (mmal) video output device
D x11grab	X11 screen capture, using XCB
E xv	XV (XVideo) output device

Windows 平台下使用 vfwcap 的效果比使用 dshow 的效果要差一些,可以通过 ffmpeg -h demuxer=dshow 命令查看支持的操作参数,支持查看设备列表、选项列表,以及可以设置 设备输出的视频分辨率、帧率等,具体的输出信息如下:

```
//chapter3/help-others.txt
Demuxer dshow [DirectShow capture]:
dshow indev AVOptions:
  - video_size < image_size > . D...... set video size given a string such as 640x480
or hd720.
  - pixel format < pix fmt > .D..... set video pixel format (default none)
  - framerate < string > .D..... set video frame rate
  - sample rate < int > .D..... set audio sample rate (from 0 to INT MAX) (default 0)
  - sample size < int > .D..... set audio sample size (from 0 to 16) (default 0)
  - channels
                  <int> .D..... set number of audio channels, such as 1 or 2 (from 0 to INT_
MAX) (default 0)
  - audio_buffer_size < int > . D..... set audio device buffer latency size in milliseconds
(default is the device's default) (from 0 to INT MAX) (default 0)
  - list devices < boolean > .D..... list available devices (default false)
  - list_options < boolean > . D..... list available options for specified device (default
false)
  - video_device_number < int > . D...... set video device number for devices with same name
(starts at 0) (from 0 to INT MAX) (default 0)
  - audio device number < int > . D..... set audio device number for devices with same name
(starts at 0) (from 0 to INT MAX) (default 0)
  - crossbar_video_input_pin_number < int > .D...... set video input pin number for crossbar
device (from -1 to INT MAX) (default -1)
  - crossbar_audio_input_pin_number < int > .D...... set audio input pin number for crossbar
device (from -1 to INT_MAX) (default -1)
  - show_video_device_dialog < boolean > .D..... display property dialog for video capture
device (default false)
  - show_audio_device_dialog < boolean > .D..... display property dialog for audio capture
device (default false)
  - show_video_crossbar_connection_dialog < boolean > . D...... display property dialog for
crossbar connecting pins filter on video device (default false)
  - show_audio_crossbar_connection_dialog < boolean > .D...... display property dialog for
crossbar connecting pins filter on audio device (default false)
```

```
- show_analog_tv_tuner_dialog < boolean > .D...... display property dialog for analog tuner
filter (default false)
    - show_analog_tv_tuner_audio_dialog < boolean > .D...... display property dialog for analog
tuner audio filter (default false)
    - audio_device_load < string > .D...... load audio capture filter device (and properties)
from file
    - audio_device_save < string > .D...... save audio capture filter device (and properties) to
file
    - video_device_load < string > .D...... load video capture filter device (and properties)
from file
    - video_device_save < string > .D...... save video capture filter device (and properties) to
file
```

Windows 平台下查询支持的所有设备列表,命令如下:

ffmpeg - list_devices true - f dshow - i dummy

命令执行后,笔者本地的输出结果如图 3-1 所示(注:有可能出现中文乱码的情况)。 列表所显示的设备名称很重要,因为输入时需要使用-f dshow -i video="设备名"的方式。

DirectShow	video	devices	(some	may	be	both	video	and	audio	devi	ices)
"Lenovo E Altern 65e8773d-8f	asyCame ative 1 56-11d0	era" name "@de D-a3b9-00	vice_j a0c92	onp_' 23190	\\?\ 5}\s	usb# tlobal	vid_050 l″		id_0510)&mi_	_00#6
DirectShow "麦克风(I Alterna A-FC10-427A	audio Realte ative i -B37A-7	devices k High De name "@de 7B5561953	finit vice_ 8DC}"	ion / cm_{;	Audi 33D9	io)″ 9A762-	-90C8-1	11D0-			C911C

图 3-1 Windows 平台列举设备列表

获取摄像头数据后,可以保存为本地文件或者将实时流发送到流媒体服务器。例如从 摄像头读取数据并编码为 H. 264,最后保存成 mycamera. flv 的命令如下:

ffmpeg - f dshow - i video = "Lenovo EasyCamera" - vcodec libx264 mycamera001.flv

使用 ffplay. exe 可以直接播放摄像头的数据,命令如下:

ffplay - f dshow - i video = "Lenovo EasyCamera"

如果设备名称正确,则会直接打开本机的摄像头,效果如图 3-2 所示。 可以查看摄像头的流信息,执行效果如图 3-3 所示,具体命令如下:

ffmpeg - hide_banner - f dshow - i "video = Lenovo EasyCamera"

查询本机 dshow 设备、查看 USB 2.0 摄像头的信息,只能输出 yuyv422 压缩编码数据 (可以理解为 rawvideo 编码器,像素格式为 yuyv422),经过解码后获得 yuyv422 编码的图 像数据,所以,在这种情况下可以不解码。

Linux 下大多使用 video4linux2/v4l2 设备,通过 ffmpeg -h demuxer=v4l2 命令可以查 看相关的操作参数,输出信息如下:

built with gcc 10.2.1 (GCC) 20200726 configuration:enable-gplenable-version3enable-sdl2enable-fontconfigenable- able-gnutlsenable-liconvenable-libassenable-libdavldenable-libblurayenable le-libfreetypeenable-libmp3lameenable-libbnecore-amrnbenable-libpencore-amr wbenable-libopenjpegenable-libopusenable-libshineenable-libnappyenable -libsoxrenable-libsrtenable-libteoraenable-libtwolameenable-libyrxenable le-libwavpackenable-libwebpenable-libx264enable-libx265enable-libxml2enable-libvidstab	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ffplay -f dshow -i video="Lenovo EasyCamera"			\times
configuration:enable-gpienable-versionsenable-sdi2enable-intconfigenable- able-gnutlsenable-liconvenable-libassenable-libdavldenable-libblurayenab le-libfreetypeenable-libmp3lameenable-libopencore-amrnbenable-libopencore-amr wbenable-libopenjpegenable-libopusenable-libshineenable-libsnappyenable -libsoxrenable-libsrtenable-libtheoraenable-libtwolameenable-libvpxenable le-libwavpackenable-libwebpenable-libx264enable-libx265enable-libxml2en able-libzimgenable-lzmaenable-zlibenable-gmpenable-libvidstabenable-lib vmafenable-libvorbisenable-libvo-amrwbencenable-librysfaenable-libspeex - -enable-libzimgenable-libaomenable-libvidstabenable-libmfx -	built with gcc 10.2.1 (GCC) 20200726			^
able-gnutisenable-iconvenable-libassenable-libdavidenable-libblurayenab le-libfreetypeenable-libmp3lameenable-libopencore-amrnbenable-libopencore-amr wbenable-libopenjpegenable-libopusenable-libshineenable-libsnappyenable -libsoxrenable-libsrtenable-libtheoraenable-libtwolameenable-libyxenab le-libwavpackenable-libwebpenable-libx264enable-libx265enable-libxm12en able-libzimgenable-lzmaenable-Zibenable-gmpenable-libvidstabenable-lib vmafenable-libvorbisenable-libvo-amrwbencenable-libmsofaenable-libspeex - -enable-libyidenable-libmeenable-libmer	configuration:enable-gp1enable-version3enable-sd12enable-iontc	oni i	g	en
le-libfreetypeenable-libmp3lameenable-libopencore-amrnbenable-libopencore-amr wbenable-libopenjpegenable-libopusenable-libshineenable-libsnappyenable -libsoxrenable-libsrtenable-libtheoraenable-libtwolameenable-libvyxenab le-libwavpackenable-libwebpenable-libx264enable-libx265enable-libxm12en able-libzimgenable-lzmaenable-zlibenable-gmpenable-libvidstabenable-lib vmafenable-libvorbisenable-libvo-amrwbencenable-libmysofaenable-libspeex - -enable-libzingenable-libaomenabl	able-gnutlsenable-iconvenable-libassenable-libdavidenable-libblu	ray	en	ab
wbenable-libopenjpegenable-libopusenable-libshineenable-libsnappyenable -libsoxrenable-libsrtenable-libtheoraenable-libtwolameenable-libvyxenab le-libwavpackenable-libwebpenable-libx264enable-libx265enable-libxm12en able-libzimgenable-lzmaenable-zlibenable-gmpenable-libvidstabenable-lib vmafenable-libvorbisenable-libvo-amrwbencenable-libmysofaenable-libspeex - -enable-libxvidenable-libaomenabl	le-libfreetypeenable-libmp3lameenable-libopencore-amrnbenable-libop	enco	re-a	mr
-libsoxrenable-libsrtenable-libtheoraenable-libtwolameenable-libvpxenab le-libwavpackenable-libwebpenable-libx264enable-libx265enable-libxm12en able-libzimgenable-lzmaenable-zlibenable-gmpenable-libvidstabenable-lib wmafenable-libvorbisenable-libvo-amrwbencenable-libmysofaenable-libspeex - -enable-libxvidenable-libmomenable-libwidstabenable-libmfx -	wbenable-libopenjpegenable-libopusenable-libshineenable-libsnapp		enab	le
le-libwavpackenable-libwebpenable-libx264enable-libx265enable-libxm12en able-libzimgenable-lzmaenable-zlibenable-gmpenable-libvidstabenable-lib vmafenable-libvorbisenable-libvo-amrwbencenable-libmvsofaenable-libspeex - -enable-libxvidenable-libaomenabl	-libsoxrenable-libsrtenable-libtheoraenable-libtwolameenable-lib	vpx		ab
able-libzimgenable-lzmaenable-zlibenable-gmpenable-libvidstabenable-lib vmafenable-libvorbisenable-libvo-amrwbencenable-libmvsofaenable-libspeex - -enable-libxvidenable-libaomenabl I video-Lenovo Eas D × readsenable-libmfx -	le-libwaypackenable-libwebpenable-libx264enable-libx265enable-li	bxm]	2	en
vmafenable-libvorbisenable-libvo-amrwbencenable-libmvsofaenable-libspeex - -enable-libxvidenable-libaomenabl I video-Lenovo Eas D × readsenable-libmfx -	able-libzimgenable-lzmaenable-zlibenable-gmpenable-libvidstab	enah	1e-1	ib
-enable-libxvidenable-libaomenabl II video=Lenovo Eas □ × readsenable-libmfx -	<pre>vmafenable-libvorbisenable-libvo-amrwbencenable-libmvsofaenable-</pre>	libs	neex	
	-enable-libxvidenable-libaomenabl II video=Lenovo Eas □ × readsenabl	e-li	bmfx	
-enable-ffnvcodecenable-cuda-llvm	-enable-ffnvcodecenable-cuda-llvm dillvaenabl	e-nv	renc	
enable-nvdecenable-dxva2enable-av	enable-nvdecenable-dxva2enable-av 😽 👘 btenable-a	mf		
libayutil 56. 51.100 / 56. 51.10	libavutil 56. 51.100 / 56. 51.10			
libaycodec 58, 91,100 / 58, 91,10	libaycodec 58, 91, 100 / 58, 91, 10			
libarformat 58 45 100 / 58 45 10	libayformat 58 45 100 / 58 45 10			
libavdevice 58 10 100 / 58 10 10	libardevice 58 10 100 / 58 10 10			
libavfilter 7 85 100 / 7 85 10	1 havfilter 7 85 100 / 7 85 10			
$100 \times 100 / 1.00 / 5.7.10$				
1 ibs wave complete = 5, 7, 100 / 5, 1, 10	1105 wscale 0. 1.100 / 0. 1.10			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	110 substant product 5.7.100 / 5.7.100			
110008 tproc 35. $(1.100 / 55. (1.100)$	$\frac{110005}{100} (proc = 33, 7, 100 / 33, 7, 100)$			
Input #0, dshow, from video=Lenovo EasyLamera :B sq= 0B f=0/0	Input #0, dshow, from video=Lenovo EasyCamera :B sq= 0B f=0/0			
Duration: N/A, start: 250/432.9/2000, bitrate: N/A	Duration: N/A, start: 2507432.972000, bitrate: N/A			
Stream #0:0: Video: rawvideo (YUY2 / 0x32595559), yuyv422, 160x120, 15 fps, 15 tbr	Stream #0:0: Video: rawvideo (YUY2 / 0x32595559), yuyv422, 160x120, 15 f	ps,	15 t	br

图 3-2 FFplay 播放摄像头

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	_		×
			^
C:\Users\lenovo>ffmpeg -hide_banner -f dshow -i ~video=Lenovo EasyCamera~			
Input #0, dshow, from 'video=Lenovo EasyCamera':			
Duration: N/A, start: 2508762.787000, bitrate: N/A			
Stream #0:0: Video: rawvideo (YUY2 / 0x32595559), yuyv422, 160x120, 15 f	ps,	15^{-1}	tbr
, 10000k tbn, 10000k tbc			
At least one output file must be specified			



```
//chapter3/help-others.txt
Demuxer video4linux2,v4l2 [Video4Linux2 device grab]:
V4L2 indev AVOptions:
  - standard
                               .D..... set TV standard, used only by analog frame grabber
                 < string >
  - channel
                  < int >
                               .D..... set TV channel, used only by frame grabber (from -1 to
INT_MAX) (default - 1)
  - video_size < image_size >. D...... set frame size
  - pixel_format < string >
                               .D..... set preferred pixel format
  - input_format < string > .D...... set preferred pixel format (for raw video) or codec name
  - framerate
                 < string > .D..... set frame rate
  - list_formats < int > . D..... list available formats and exit (from 0 to INT_MAX)
(default 0)
     all
                                .D..... show all available formats
     raw
                               .D..... show only non - compressed formats
                               .D..... show only compressed formats
     compressed
  - list_standards < int >
                                . D..... list supported standards and exit (from 0 to 1)
(default 0)
     all
                                .D..... show all supported standards
```

- timestamps	< int >	.D set type of timestamps for grabbed frames (from 0 to 2)
(default default)		
default		.D use timestamps from the kernel
abs		.D use absolute timestamps (wall clock)
mono2abs		.D force conversion from monotonic to absolute timestamps
- ts	< int >	.D set type of timestamps for grabbed frames (from 0 to 2) $% \left(\left(f^{2}\right) \right) =\left(f^{2}\right) \left(f^{2}\right) \left($
(default default)		
default	.D us	e timestamps from the kernel
abs	.D us	e absolute timestamps (wall clock)
mono2abs	.Dfc	rce conversion from monotonic to absolute timestamps
-use_libv4l2	< boolean >	. D use libv4l2 (v4l - utils) conversion functions (default
false)		

当前机器上挂载了 CSI 接口的相机,可以查看其支持的格式,执行效果如图 3-4 所示, 该相机支持多种非压缩编码格式,例如 JFIF JPEG、Motion-JPEG、H. 264 等,具体命令 如下:

ffmpeg - hide_banner - f v4l2 - list_formats all - i /dev/video0

pi@raspberrypi:~\$ ffmpeg -hide	banner -f v4	l2 -list form	nats	all -i /dev/video0			
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Raw :	yuy420p :		Planar YUV 4:2:0 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
	Raw :	yuyv422		YUYV 4:2:2 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Raw :	rgb24 :		24-bit RGB 8-8-8 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
	Compressed:	mjpeg :		JFIF JPEG :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bblc0]	Compressed:	h264 :		H.264 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Compressed:	mjpeg :		Motion-JPEG :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Raw :	Unsupported :		YVYU 4:2:2 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Raw :	Unsupported :		VYUY 4:2:2 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Raw :	uyvy422		UYVY 4:2:2 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Raw :	nv12		Y/CbCr 4:2:0 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Raw :	bgr24 :		24-bit BGR 8-8-8 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bblc0]	Raw :	yuv420p		Planar YVU 4:2:0 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Raw :			Y/CrCb 4:2:0 :	{32-3280,	2}x{32-2464,	2}
[video4linux2,v4l2 @ 0x9bb1c0]	Raw :	bgr0 :	: 32-	bit BGRA/X 8-8-8-8	: {32-3280	, 2}x{32-2464,	2}
Idou hundood: Immodiate evit rou							

图 3-4 Linux 查看摄像头支持的格式

Linux 平台下读取摄像头并编码为 H. 264 的命令如下:

#ffmpeg - f dshow - i video = "USB2.0 PC CAMERA" - vcodec libx264 xxxx.h264
ffmpeg - f v4l2 - i video = /dev/video0 - vcodec libx264 xxxx.h264

在实时流推送中如果需要提高 libx264 的编码速度,则可以添加-preset:v ultrafast 和 -tune:v zerolatency 两个选项。

Windows 平台下使用 gdigrab 设备可以录制桌面屏幕,可以查看 gdigrab 支持的选项, 命令如下:

ffmpeg - h demuxer = gdigrab

该命令的输出信息如下:

```
//chapter3/help-others.txt
Demuxer gdigrab [GDI API Windows frame grabber]:
GDIgrab indev AVOptions:
  - draw_mouse < int >
                              .D..... draw the mouse pointer (from 0 to 1) (default 1)
  - show region < int > .D..... draw border around capture area (from 0 to 1) (default 0)
              < video rate > .D..... set video frame rate (default "ntsc")
  - framerate
  - video_size < image_size > .D..... set video frame size
  - offset x
                 < int >
                                . D..... capture area x offset (from INT MIN to INT MAX)
(default 0)
  - offset_y < int >
                                . D..... capture area y offset (from INT_MIN to INT MAX)
(default 0)
```

录屏并编码为 H.264 的命令如下:

ffmpeg - f gdigrab - i desktop - vcodec h264 xxxx. h264

录屏并显示鼠标,从屏幕左上角(100,200)的 640×480 区域录屏,帧率为 25 的命令 如下:

```
ffmpeg - f gdigrab - draw_mouse - framerate 25 - offset_x 100 - offset_y 200 \
    - video_size 640x480 - i desktop out1.mpg
```

Linux 平台下与之类似,使用 xllgrab 设备,可以查看支持的选项,命令如下:

\$ ffmpeg - h demuxer = x11grab

该命令的输出信息如下:

```
//chapter3/help-others.txt
Demuxer x11grab [X11 screen capture, using XCB]:
xcbgrab indev AVOptions:
                     <int> .D..... Initial x coordinate. (from 0 to INT MAX) (default 0)
  - x
  -у
                     <int> .D..... Initial y coordinate. (from 0 to INT MAX) (default 0)
                     <int> .D..... Initial x coordinate. (from 0 to INT MAX) (default 0)
  - grab x
                     <int> .D..... Initial y coordinate. (from 0 to INT MAX) (default 0)
  - grab y
  - video_size
                     <string> .D..... A string describing frame size, such as 640x480 or
hd720. (default "vga")
                     <string> .D..... (default "ntsc")
  - framerate
  - draw mouse
                     <int> .D..... Draw the mouse pointer. (from 0 to 1) (default 1)
  - follow mouse
                       < int > . D..... Move the grabbing region when the mouse pointer
reaches within specified amount of pixels to the edge of region. (from -1 to INT_MAX) (default 0)
     centered
                              .D..... Keep the mouse pointer at the center of grabbing region
when following.
  - show_region <int> .D..... Show the grabbing region. (from 0 to 1) (default 0)
  - region_border
                     < int > . D..... Set the region border thickness. (from 1 to 128)
(default 3)
```

Linux 平台下录屏并捕获鼠标的命令如下:

```
ffmpeg - f x11grab - draw_mouse - framerate 25 - x 100 - y 200 \
    -video_size 640x480 - i :0.0 out3.mpg
```

3.2 FFmpeg的SDK方式读取本地摄像头

使用 FFmpeg 采集并预览本地摄像头的流程如图 3-5 所示。



图 3-5 FFmpeg 采集并预览摄像头

使用 Libavdevice 时需要包含头文件,代码如下:

```
# include "libavdevice/avdevice.h"
```

```
然后在程序中需要注册 Libavdevice,代码如下:
```

```
avdevice_register_all();
```

接下来就可以使用 Libavdevice 的功能了,使用 Libavdevice 读取数据和直接打开视频 文件比较类似。因为系统的设备会被 FFmpeg 当成一种输入的格式(AVInputFormat)。使用 FFmpeg 的 API 可以根据指定参数打开输入流,并返回输入封装的上下文 AVFormatContext, 函数的代码如下:

通常,打开一个文件或者直播流的代码如下:

```
//chapter3/code3.2.txt
AVFormatContext * input_fmt_ctx = NULL;
const char * file_path = "test.mp4";
//也可以打开网络直播流
//const char * file_path = "rtmp://192.168.1.100:1935/live/test";
avformat_open_input(&input_fmt_ctx, file_path, NULL, NULL);
```

使用 Libavdevice 时,唯一的不同在于首先需要查找用于输入的设备,例如可以使用 av_find_input_format()函数来查找音视频设备。在 Windows 平台上使用 vfw 设备作为输入设备,然后在 URL 中指定打开第 0 个设备(在笔者的计算机上为摄像头设备),代码 如下:

```
//chapter3/code3.2.txt
AVFormatContext * pFormatCtx = avformat_alloc_context();
AVInputFormat * ifmt = av_find_input_format("vfwcap");
avformat_open_input(&pFormatCtx, 0, ifmt,NULL);
```

在 Windows 平台上除了可以使用 vfw 设备作为输入设备之外,还可以使用 DirectShow 作为输入设备,代码如下:

```
//chapter3/code3.2.txt
AVFormatContext * pFormatCtx = avformat_alloc_context();
AVInputFormat * ifmt = av_find_input_format("dshow");
avformat_open_input(&pFormatCtx, "video = Integrated Camera", ifmt, NULL);
```

在 Linux 平台上可以使用 v4l2 设备作为输入设备,代码如下:

```
//chapter3/code3.2.txt
//查找设备前要先调用 avdevice_register_all 函数
AVInputFormat * in_fmt = in_fmt = av_find_input_format("video4linux2");
if (in_fmt == NULL) {
    printf("can't find_input_format\n");
    return;
}
AVFormatContext * fmt_ctx = NULL;
if (avformat_open_input(&fmt_ctx, "/dev/video0", in_fmt, NULL) < 0) {
    printf("can't open_input_file\n");
    return;
}</pre>
```

另外,使用选项 av_dict_set(& options, "f", "v4l2", 0)和指定参数 ifmt 的效果相同。 通常在 Linux 平台下可以不设置,默认为支持 v4l2 且自动识别,而在 Windows 平台下的 vfwp、dshow 需要明确指定,代码如下:

```
AVInputFormat * ifmt = av_find_input_format("v412"); //加快探测流的速度
avformat_open_input(&fmt_ctx, "/dev/video0", ifmt, NULL);
```

上述代码等效于下面的代码:

AVDictionary * options = NULL; av_dict_set(&options, "f", "v412", 0); avformat open input(&fmt ctx,"/dev/video0",NULL,&options);

如果需要指定输入格式,则可以通过 AVOption 设置,并且参数不一样,描述信息如下:

- pixel_format < string > .D... set preferred pixel format - input_format < string > .D... set preferred pixel format (for raw video) or codec name

当选择像素格式时,一定是非压缩的原始数据,两个参数均可,代码如下:

av_dict_set(&options, "pixel_format", "rgb24", 0); av_dict_set(&options, "input_format", "rgb24", 0); //同上

当选择压缩编码格式,必须只能使用 input_format,代码如下:

av_dict_set(&options, "input_format", "h264", 0); av_dict_set(&options, "input_format", "mjpeg", 0);

可以调用 avformat_open_input()函数来打开摄像头设备,通过这个函数的参数指定打开的设备路径"/dev/video0",使用的驱动"video4linux2",将相应的格式 pix_fmt 指定为 yuyv422,以及将分辨率指定为 640×480,代码如下:

```
//chapter3/code3.2.txt
AVFormatContext * fmt_ctx = NULL;
AVDictionary * options = NULL;
char * devicename = "/dev/video0";
avdevice_register_all();
AVInputFormat * iformat = av_find_input_format("video4linux2");
av_dict_set(&options, "video_size", "640x480", 0);
av_dict_set(&options, "pixel_format", "yuyv422", 0);
avformat_open_input(&fmt_ctx, devicename, iformat, &options);
avformat_close_input(&fmt_ctx);
```

可以调用 av_read_frame()函数来读取一帧 YUV 数据,代码如下:

```
//chapter3/code3.2.txt
int ret = 0;
AVPacket pkt;
while((ret = av_read_frame(fmt_ctx, &pkt)) == 0) {
    av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "packet size is %d(%p)\n",
        pkt.size, pkt.data);
```

```
av_packet_unref(&pkt); //释放包
}
```

可以调用 fwrite()函数将读取到的 YUV 数据保存到文件中,代码如下:

```
//chapter3/code3.2.txt
char * out = "out.yuv";
FILE * outfile = fopen(out, "wb+");
fwrite(pkt.data, 1, pkt.size, outfile); //614400
fflush(outfile);
fclose(outfile);
```

打开本地摄像头,循环读取帧数据并存储到文件中的完整代码如下:

```
//chapter3/record - video.c
# include < stdio. h >
# include "libavutil/avutil.h"
# include "libavdevice/avdevice.h"
# include "libavformat/avformat.h"
# include "libavcodec/avcodec.h"
//打开摄像头
static AVFormatContext * open dev(){
   int ret = 0;
   char errors[1024] = {0, };
   //上下文环境
   AVFormatContext * fmt_ctx = NULL;
   AVDictionary * options = NULL;
   //设备名称
   char * devicename = "/dev/video0";
   //注册 Libavdevice 库
   avdevice_register_all();
   //查找设备
   AVInputFormat * iformat = av_find_input_format("video4linux2");
   av_dict_set(&options,"video_size","640x480",0); //分辨率
   av_dict_set(&options,"pixel_format","yuyv422", 0); //YUV 帧格式
   //打开设备
   if((ret = avformat_open_input(&fmt_ctx, devicename, iformat, &options)) < 0 ){</pre>
      av_strerror(ret, errors, 1024);
      fprintf(stderr, "Failed to open audio device, [ % d] % s\n", ret, errors);
      return NULL;
```

```
}
   return fmt_ctx;
}
//读取并录制摄像头数据
void rec_video() {
   int ret = 0;
  AVFormatContext * fmt_ctx = NULL;
  int count = 0;
   //packet:数据包
  AVPacket pkt;
  //设置日志级别
  av_log_set_level(AV_LOG_Debug);
  //create file:创建本地文件
  char * out = "out.yuv";
  FILE * outfile = fopen(out, "wb+");
  //打开设备
   fmt_ctx = open_dev();
   //从摄像头中读取 YUV 帧数据
   while((ret = av_read_frame(fmt_ctx, &pkt)) == 0 &&
       count++< 100) {
     av log(NULL, AV LOG INFO,
           "packet size is %d(%p)\n",
           pkt.size, pkt.data);
     fwrite(pkt.data, 1, pkt.size, outfile); //写入本地文件
     fflush(outfile);
     av_packet_unref(&pkt);
                                               //release pkt:释放 AVPacket
   }
ERROR :
   if(outfile){
     //关闭文件
     fclose(outfile);
   }
  //关闭设备并释放上下文环境
   if(fmt ctx) {
     avformat_close_input(&fmt_ctx);
   }
   av_log(NULL, AV_LOG_Debug, "finish!\n");
   return;
```

```
int main(int argc, char * argv[])
{
    rec_video();
    return 0;
}
```

在 Linux 系统中使用编译该文件的命令如下:

gcc record_video.c - lavformat - lavutil - lavdevice - lavcodec - o record_video

运行该程序会打开摄像头并循环读取帧,然后存储到本地文件 out. yuv 中,命令如下:

./record_video

}

使用 FFplay 可以播放生成的 YUV 文件,注意指定分辨率和 YUV 格式,命令如下:

ffplay - s 640x480 - pix_fmt yuyv422 out.yuv

3.3 FFmpeg+SDL2 读取并显示本地摄像头

使用 FFmpeg 读取摄像头数据之后,可以调用 SDL2 库来渲染。

3.3.1 SDL2 简介

SDL2使用 GNU 通用公共许可证为授权方式,即动态链接(Dynamic Link)其库并不需要开放本身的源代码。虽然 SDL 时常被比喻为"跨平台的 DirectX",但事实上 SDL 被定位成以精简的方式来完成基础的功能,大幅度简化了控制图像、声音、输入/输出等工作所需的代码。但更高级的绘图功能或是音效功能则需搭配 OpenGL 和 OpenAL 等 API 来完成。另外,它本身也没有方便创建图形用户界面的函数。SDL2 在结构上是将不同操作系统的库包装成相同的函数,例如 SDL 在 Windows 平台上是 DirectX 的再包装,而在使用 X11 的平台上(包括 Linux)则是调用 Xlib 库来输出图像。虽然 SDL2本身是使用 C 语言写成的,但是它几乎可以被所有的编程语言所使用,例如 C++、Perl、Python 和 Pascal 等,甚至是Euphoria、Pliant 这类较不流行的编程语言也都可行。SDL2 库分为 Video、Audio、CD-ROM、Joystick 和 Timer 等若干子系统,除此之外,还有一些单独的官方扩充函数库。这些库由官方网站提供,并包含在官方文档中,它们共同组成了 SDL 的"标准库"。SDL 的整体结构如图 3-6 所示。



图 3-6 SDL 库的层次结构

3.3.2 VS 2015 搭建 SDL2 开发环境

本节将介绍如何在 VS 2015 下配置 SDL2.0.8 开发库的详细步骤。

1. 下载 SDL2

进入 SDL2 官网,链接网址为 https://github.com/libsdl-org/SDL/releases/。选择 SDL2 的 Development Libraries 中的 SDL2-devel-2.0.12-VC.zip(链接网址为 https://github.com/libsdl-org/SDL/releases/tag/release-2.0.12),如图 3-7 所示。下载并解压以 供其他程序调用,在项目配置中可以使用 SDL 库的相对路径。

gi	thub.com/libsdl-org/SDL/releases/tag/release-2.0.12
	Added support for audio capture using OpenSL-ES
	Added support for Bluetooth Steam Controllers as game controllers
	Fixed rare crashes when the app goes into the background or terminates
	Assets 11
	𝔅SDL2-2.0.12-win32-x86.zip
	\$SDL2-2.0.12.dmg
	𝔅SDL2-2.0.12.tar.gz
	𝔅SDL2-2.0.12.tar.gz.sig
	𝔅SDL2-2.0.12.zip
	♦SDL2-2.0.12.zip.sig
	𝔅SDL2-devel-2.0.12-mingw.tar.gz
	♦SDL2-devel-2.0.12-VC.zip
	Source code (zip)
	Source code (tar.gz)

图 3-7 SDL 库的下载网址

2. VS 2015 项目配置

(1) 打开 VS 2015,新建 Win32 控制台项目,将项目命名为 SDLtest1,然后单击右下方的"确定"按钮,如图 3-8 所示。

新建项目		? ×
▶ 最近	.NET Framework 4.5.2 ▼ 排序依据: 默认值	・ 提 捜索已安装模板(Ctrl+E) ♪・
▲ 已安装	Win32 控制台应用程序 Visual C++	类型: Visual C++
▲ 模板		用于创建 Win32 控制台应用程序的项目
Visual C#	G Win32项目 Visual C++	
Visual Basic		
▲ Visual C++		
Windows		
ATL		
CLR		
常规		
MFC		
测试		
Win32		
跨平台		
b Etti	单击此处以联机并查找模板。	
P 40/176		
名称(N): SDLtest1		
位置(L): E:\abwork\vi	deos\ffmpeg4.3.1_qsinghuabooks\allcodes\F5Codes\c •	浏览(B)
解决方案名称(M): SDLtest1		✓ 为解决方案创建目录(D)
		□ 新建 GIT 存储库(G)
		确定取消

图 3-8 新建 VS 2015 的控制台项目

(2) 右击项目名称(SDLtest1),在弹出的菜单中单击"属性"按钮,然后在弹出的属性页 中配置包含目录和库目录,注意笔者这里使用 SDL2 库的相对路径,选择的平台为 Win32, 如图 3-9 所示。



图 3-9 配置 VS 2015 项目的包含目录和库目录

(3) 在项目 SDLtest1 属性页中选择"链接器"下的"输入",编辑右侧的"附加依赖项", 在附加依赖项中添加 SDL2. lib 和 SDL2main. lib(注意中间以英文分号分隔),然后单击右 下方的"确定"按钮,如图 3-10 所示。

SDLtest1 属性页				?	×
配置(C): 所有配置	~ 平台(P): Win32		~	配置管理器(C)
 ▲ 配置屬性 幣規 调试 VC++目录 ▶ C/C++ ▲ 位接器 第規 菊4入 清单文件 调试 系统 优化 嵌入的 IDL Windows 元数据 高级 所有选项 命令行 ▶ 清理工具 ▶ XML 文档生成器 > 浏览信息 ▶ 生成事件 ▶ 自定义生成步骤 ▶ 代码分析 	附加化物项 忽略所有默认库 忽期特定默认库 模块定义文件 将模块添加到程序集 嵌入托管资源文件 强制符号引用 延迟加载的 DLL 程序集链接资源	SDL2.lib;SDL2main.lib;kernel32.lib;u	iser32.lib;gdi32	.lib;winspo	ol. V
	附加林森规模 指定要添加到链接命令行的附加项。[例如 ke	ernel32.lib]			
		确定	取消	应用(/	4)

图 3-10 配置 VS 2015 项目的附加依赖项

3. 测试案例

项目配置成功后,可以调用 SDL_Init()函数来测试是否配置成功,代码如下:

```
//chapter3/SDLtest1/SDLtest1.cpp
//SDLtest.cpp:定义控制台应用程序的人口点
# include "stdafx.h"
# include < iostream >
# define SDL_MAIN_HANDLED //如果没有此宏,则会报错
# include < SDL. h >
int main(){
    if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) != 0) {
       std::cout << "SDL_Init Error: " << SDL_GetError() << std::endl;
       return 1;
    }
    else{
       std::cout << "SDL_Init 0K " << std::endl;
    }
}
```

```
SDL_Quit();
return 0;
```

}

需要注意这个宏语句(#define SDL_MAIN_HANDLED),如果没有定义这个宏,则会报错(并且要放到 SDL.h之前),错误信息如下:

```
无法解析的外部符号 main,该符号在函数"int cdecl invoke_main(void)" (?invoke_main@@YAHXZ) 中被引用
```

```
这是因为在 SDL 库的内部重新定义了 main,因此 main()函数需要写成如下形式:
```

```
int main(int argc, char * argv[])
```

而添加 ♯ define SDL_MAIN_HANDLED 这个宏之后,即使 main()函数的参数列表为 空,也不会报错。

编译并运行该程序会提示找不到 SDL2. dll,如图 3-11 所示。将 SDL2-devel-2. 0. 12-VC\lib\x86 目录下的 SDL2. dll 复制到 SDLtest1. exe 同目录下,如图 3-12 所示。重新编译 并运行该程序,若不报错,则表示配置成功,如图 3-13 所示。



图 3-11 运行时找不到 SDL2. dll 文件



图 3-12 复制 SDL2. dll 文件



图 3-13 SDL2 库配置成功

3.3.3 Qt 5.9 平台搭建 SDL2 开发环境

笔者本地的 Qt 版本为 5.9.8, 配置 SDL2 开发环境的具体步骤如下。

(1) 下载 SDL2 的 mingw 版本,文件名为 SDL2-devel-2.0.12-mingw.tar.gz,链接网址为 https://github.com/libsdl-org/SDL/releases/tag/release-2.0.12。

(2) 打开 Qt Creator,新建 Qt Console Application 类型的项目,单击右下方的 Choose 按钮,如图 3-14 所示。

(3) 在 Project Location 页面输入项目名称(SDLQtDemo1)和路径,如图 3-15 所示。

(4) 在 Kit Selection 页面选中 Desktop Qt 5.9.8 MinGW 32bit,然后单击右下方的"下一步"按钮,如图 3-16 所示。

注意:读者也可以选择其他的编译套件,但不同的编译套件对应着不同的 SDL2 开发包,例 如 MinGW 32 位编译套件对应 SDL2-devel-2.0.12-mingw.tar.gz,并且运行时需要对应 32 位的动态链接库。

(5) 解压 SDL2-devel-2.0.12-mingw.tar.gz 后有两个重要的子目录,如图 3-17 所示。 i686-w64-mingw32 对应的是 32 位的开发库,x86_64-w64-mingw32 对应的是 64 位的开 发库。

62 ◀ FFmpeg入门详解——视频监控与ONVIF+GB/T 28181原理及应用

☞ 新建项目		×
 ● 新建项目 选择一个模板: 项目 Application Library 其他项目 Non-Qt Project Import Project 文件和类 	Qt Widgets Application Qt Console Application Qt Quick Application - Empty Qt Quick Application - Scroll Qt Quick Application - Stack Qt Quick Application - Stack	★ 所有模板 ▼ Creates a project containing a single main cpp file with a stub implementation. Preselects a desktop Qt for building the application if available. 支持的平台:桌面
		Choose Cancel

图 3-14 新建 Qt 控制台项目

		×
Qt Console Applicatio	n	
Location Build System Kits Summary	Project Location This wizard creates a simple Qt-based console application.	
	名称: SDLQtDemo1	
	创建路径: [g4.3.1\qsinghuabooks\allcodes\F5Codes\chapter6] 浏览 □ 设为默认的项目路径	
	下一步(N) 取消	

图 3-15 输入 Qt 项目名称和路径

(6) 配置 Qt 项目(SDLQtDemo1),打开 SDLQtDemo1. pro 配置文件,如图 3-18 所示, 代码如下:

//chapter3/SDLQtDemo1/SDLQtDemo1.pro.txt INCLUDEPATH += ../../SDL2 - devel - 2.0.12 - mingw/i686 - w64 - mingw32/include/SDL2/ LIBS += -L../../SDL2 - devel - 2.0.12 - mingw/i686 - w64 - mingw32/lib/ - lSDL2 - lSDL2main

		×
← ▷ Qt Console A	Application	
Location Build System	Kit Selection	
Kits	Type to filter kits by name	
Summary	Select all kits	
	Desktop Qt 5.9.8 MSWC2015 32bit	详情▼
	□ 💷 Desktop Qt 5.9.8 XSVC2015 64bit	详情 ◄
	🖂 📮 Desktop Qt 5.9.8 MinGV 32bit	详情▼
	下一步(N)	取消

图 3-16 选择 MinGW 32 位编译套件

allcodes > F5Codes > SDL2-devel-2.0.12-mingw

^	名称 ^	修改日期
	docs	星期五 9:47
	l i686-w64-mingw32	星期五 9:47
	test	星期五 9:47
	x86_64-w64-mingw32	星期五 9:47
	BUGS.txt	星期三 9:39
	COPYING.txt	星期三 9:39
		星期三 9:39
	INSTALL.txt	星期二 13:10
	🗋 Makefile	星期一 14:12
	README.txt	星期三 9:39
	README-SDL.txt	星期三 9:39
	WhatsNew.txt	星期三 9:39



项目 ・	T. 🐵 🗄 🕼 🔇) 🖷 🗟 SÜLçübenol. pro 🛛 🔹
SOL(QtDemo1	<pre>1 QT -= gui 2 3 CONFIG += c++11 console 4 CONFIG -= app_bundle 5 6 # The following define makes your compiler emit warnings if you use 7 # any Qt feature that has been marked deprecated (the exact warnings 8 # depend on your compiler). Please consult the documentation of the 9 # deprecated API in order to know how to port your code away from it. 10 DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS 11</pre>
6	<pre>12 INCLUDEPATH +=//SDL2-devel-2.0.12-mingw/i686-w64-mingw32/include/SDL2/ 13 LIBS += -L//SDL2-devel-2.0.12-mingw/i686-w64-mingw32/lib/ -LSDL2 -LSDL2main 14</pre>





需要注意的是这里使用的是相对路径,如图 3-19 所示。

图 3-19 SDL2 的相对路径

(7) 修改 main. cpp,注释掉原来的源码,新增代码如下:

```
//chapter3/SDLQtDemo1/main.cpp
# include < iostream >
# define SDL_MAIN_HANDLED //如果没有此宏,则会报错
# include < SDL. h >
int main(){
    if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) != 0){
      std::cout << "SDL_Init Error: " << SDL_GetError() << std::endl;
      return 1;
    }
    else{
      std::cout << "SDL_Init OK " << std::endl;
    }
    SDL_Quit();
    return 0;
}</pre>
```

(8) 编译并运行该项目,输出的错误信息如下:

/.../F5Codes/chapter6/build - SDLQtDemo1 - Desktop_Qt_5_9_8_MinGW_32 位 - Debug/Debug/ SDLQtDemo1.exe exited with code - 1073741515

这是因为 SDLQtDemo1. exe 程序运行时找不到 SDL2. dll 动态链接库。将 SDL2devel-2. 0. 12-mingw\i686-w64-mingw32\bin 目录下的 SDL2. dll 文件复制到 chapter6\ build-SDLQtDemo1-Desktop_Qt_5_9_8_MinGW_32bit-Debug\debug 目录下。重新编译并 运行该项目会输出 SDL_Init OK,如图 3-20 所示。



图 3-20 成功配置并运行 SDL2 项目

3.3.4 Linux 平台搭建 SDL2 开发环境

笔者本地环境为 Ubuntu 18.04,安装并配置 SDL2 的具体步骤如下。 (1) 安装依赖项,命令如下:

```
//chapter3/help - others.txt
sudo apt - get update && sudo apt - get - y install \
   autoconf automake build - essential cmake \
   git - core pkg - config texinfo wget yasm zlib1g - dev
```

(2) 安装 SDL2 库(只包含. so 动态链接库),命令如下:

sudo apt - get install libsdl2 - 2.0 libsdl2 - dev libsdl2 - mixer - dev libsdl2 - image - dev libsdl2 - ttf - dev libsdl2 - gfx - dev

(3)检验是否安装成功,命令如下:

sdl2 - config -- exec - prefix -- version - cflag

需要注意的是此处安装的 SDL2 库是没有头文件的,只包含系统运行时需要依赖的动态 链接库(.so),而在实际开发过程中没有头文件是不行的,所以需要自己编译 SDL2 并且安装。

(4) 下载并解压 SDL2 库的源码 SDL2-devel-2.0.12. tar.gz,具体的下载网址为 https://github.com/libsdl-org/SDL/release/tag/release-2.0.12。

(5) 编译并安装 SDL2,命令如下:

```
# 配置 configure 的可执行命令
sudo chmod + x configure
# 配置 configure 的参数命令
//chapter6/other - help.txt
./configure -- enable - static -- enable - shared
# 编译:
    make
# 安装
    make install
```

(6) 查看 SDL2 是否安装成功,命令如下:

```
//chapter3/help - others.txt
# 在/usr/local/lib下面查看是否存在 libSDL2.a
ls /usr/local/lib
# 在/usr/local/include下面查看是否存在 SDL2 文件夹
ls /usr/local/include
```

(7) 配置 LD_LIBRARY_PATH 环境变量,命令如下:

export LD_LIBRARY_PATH = \$ LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib

3.3.5 SDL2 播放 YUV 视频文件

SDL2 的核心对象主要包括窗口(SDL_Window)、表面(SDL_Surface)、渲染器(SDL_ Renderer)、纹理(SDL_Texture)和事件(SDL_Event)等。使用 SDL2 进行渲染的基本流程 如图 3-21 所示,具体步骤如下。



- (1) 创建窗口。
- (2) 创建渲染器。
- (3) 清空缓冲区。
- (4) 绘制要显示的内容。
- (5) 最终将缓冲区内容渲染到 Window 窗口上。

使用 SDL2 播放 YUV 视频文件完全遵循上述 SDL_Renderer 的渲染流程,而 YUV 视频文件不能直接渲染,需要循环读取视频帧,然后将帧数据更新到纹理上进行渲染。

1. SDL2 播放 YUV 视频文件的流程

使用 SDL2 播放 YUV 视频文件的函数调用步骤及相关 API,代码如下:

```
//chapter3/SDLQtDemo1/main.cpp
/* SDL2 播放 YUV 视频文件,函数调用步骤如下
* [初始化 SDL2 库]
* SDL_Init(): 初始化 SDL2
* SDL CreateWindow(): 创建窗口(Window)
* SDL CreateRenderer(): 基于窗口创建渲染器(Render)
* SDL_CreateTexture(): 创建纹理(Texture)
-<del>X</del>-
* [循环渲染数据]
* SDL_UpdateTexture(): 设置纹理的数据
* SDL_RenderCopy(): 纹理复制给渲染器
* SDL RenderPresent():显示
* SDL DestroyTexture(texture);
* [释放资源]
* SDL DestroyTexture(texture): 销毁纹理
* SDL DestroyRenderer(render): 销毁渲染器
* SDL DestroyWindow(win): 销毁窗口
* SDL Quit(): 释放 SDL2 库
* /
```

2. 使用 SDL2 开发 YUV 视频播放器的完整案例

先介绍该案例程序中用到几个的重要变量类型,SDL_Window 就是使用 SDL 时弹出 的那个窗口; SDL_Texture 用于显示 YUV 数据,一个 SDL_Texture 对应一帧 YUV 数据 (案例中提供的 YUV 视频格式为 YUV420p); SDL_Renderer 用于将 SDL_Texture 渲染至 SDL_Window; SDL_Rect 用于确定 SDL_Texture 显示的位置。为了简单起见,程序中定 义了几个全局变量,变量 g_bpp 代表 1 个视频像素占用的位数,例如 1 个 YUV420P 格式的 视频像素占用 12 位; 变量 g_pixel_w 和 g_pixel_h 代表视频的宽和高,在本案例中提供的 测试视频(ande10_yuv420p_352x288.yuv)的宽和高分别为 352 和 288; 变量 g_screen_w 和 g_screen_h 代表屏幕的宽和高,在本案例中被初始化为 400 和 300,程序运行中可以通过拖 曳窗口的右下角来改变窗口的大小; 变量 g_buffer_YUV420p 是一字节数组,用于存储 1

68 ◀ FFmpeg入门详解——视频监控与ONVIF+GB/T 28181原理及应用

帧 YUV420p 的视频数据,在播放视频的过程中会循环调用 SDL_UpdateTexture()函数以 将该数组中存储的视频数据更新到纹理(SDL_Texture)中。refresh_video_SDL2()函数用 于定时刷新,在本案例中通过 SDL_CreateThread()函数创建了一条线程,将线程的入口函 数指定数为 refresh_video_SDL2()函数,固定的刷新周期为 40ms。本案例的代码如下:

注意:本案例的完整工程及代码可参考 chapter3/SDLQtDemol 工程,代码位于 main2. cpp 文件中。

```
//chapter3/SDLQtDemo1/main2.cpp
                                         //如果没有此宏,则会报错,并且要放到 SDL.h之前
# define SDL MAIN HANDLED
# include < iostream >
# include < SDL. h >
# include < vector >
using namespace std;
//刷新事件
# define REFRESH EVENT (SDL USEREVENT + 1)
int g thread exit = 0;
const int g bpp = 12;
                                         //YUV420p,1 像素占用的位数
const int g_pixel_w = 352,g_pixel_h = 288; //在本案例中 YUV420p 视频的宽和高
int g screen w = 400, g screen h = 300;
//1 帧视频占用的字节数
unsigned char g_buffer_YUV420p[g_pixel_w * g_pixel_w * g_bpp / 8];
//增加画面刷新机制
int refresh video SDL2(void * opaque){
   while (g thread exit == 0) {
      SDL Event event;
      event.type = REFRESH_EVENT;
      SDL PushEvent(&event);
      SDL_Delay(40);
   return 0;
}
int TestYUVPlayer001( ){
   if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)) {
      printf( "Could not initialize SDL - % s\n", SDL GetError());
      return -1;
   }
   SDL Window * screen;
   //SDL 2.0 对多窗口的支持
   screen = SDL_CreateWindow("SDL2 - YUVPlayer",
      SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
      g_screen_w, g_screen_h, SDL_WINDOW_OPENGL|SDL_WINDOW_RESIZABLE);
```

```
if(!screen) {
   printf("SDL: could not create window - exiting: % s\n", SDL GetError());
   return -1;
}
//创建渲染器
SDL Renderer * sdlRenderer = SDL CreateRenderer(screen, -1, 0);
//创建纹理:格式为 YUV420p, 宽和高为 352x288
SDL Texture * sdlTexture =
   SDL_CreateTexture(sdlRenderer,SDL_PIXELFORMAT_IYUV,
     SDL_TEXTUREACCESS_STREAMING, g_pixel_w, g_pixel_h);
FILE * fpYUV420p = NULL;
                              //打开 YUV420p 视频文件
fpYUV420p = fopen("./ande10_yuv420p_352x288.yuv", "rb+");
if(fpYUV420p == NULL){
   printf("cannot open this file\n");
   return -1;
}
SDL Rect sdlRect;
SDL Thread * refresh thread =
                              //创建独立线程,用于定时刷新
   SDL_CreateThread(refresh_video_SDL2, NULL, NULL);
SDL Event event;
while(1){
  SDL WaitEvent(&event);
                              //等待事件
   if(event.type == REFRESH EVENT){
     fread(g_buffer_YUV420p, 1,
           g pixel w * g pixel h * g bpp / 8, fpYUV420p);
     //将1帧YUV420p的数据更新到纹理中
     SDL_UpdateTexture(sdlTexture,NULL,g_buffer_YUV420p,g_pixel_w);
     //重新定义窗口大小
     sdlRect.x = 0;
     sdlRect.y = 0;
     sdlRect.w = g screen w;
     sdlRect.h = g screen h;
     //Render:渲染三部曲
     SDL RenderClear( sdlRenderer );
     SDL RenderCopy( sdlRenderer, sdlTexture, NULL, &sdlRect);
     SDL RenderPresent( sdlRenderer );
     //注意这里不再需要延迟,因为有独立的线程来刷新
     //SDL Delay(40);
                              //休眠 40ms
     //if(feof(fpYUV420p) != 0)break; //如果遇到文件尾,则自动退出循环
   }else if(event.type == SDL_WINDOWEVENT){
     //If Resize:以拖曳方式更改窗口大小
     SDL GetWindowSize(screen, &g screen w, &g screen h);
   }else if(event.type == SDL_QUIT){ //退出事件
                              //如果关闭事件,则退出循环
    break;
   }
}
```

```
//如果跳出循环,则将退出标志量修改为1
g_thread_exit = 1;
//释放资源
if (sdlTexture){
   SDL_DestroyTexture(sdlTexture);
   sdlTexture = nullptr;
}
if (sdlRenderer){
   SDL DestroyRenderer(sdlRenderer);
   sdlRenderer = nullptr;
}
if (screen) {
   SDL_DestroyWindow(screen);
   screen = nullptr;
if (fpYUV420p){
   fclose(fpYUV420p);
   fpYUV420p = nullptr;
SDL Quit();
return 0;
```

编译并运行该程序,将 ande10_yuv420p_352x288. yuv 这两个音频文件复制到 build-SDLQtDemo1-Desktop_Qt_5_9_8_MinGW_32bit-Debug 目录下, 可以通过拖曳改变窗口大小,效果如图 3-22 所示。

3. SDL2 画面刷新机制

}

实现 SDL2 的事件与渲染机制之后,增加画面 刷新机制就可以作为一个播放器使用了。在上述案 例中,通过 while 循环执行 SDL_RenderPresent (renderer)就可以令视频逐帧播放了,但还是需要一 个独立的刷新机制。这是因为在一个循环中,重复



图 3-22 SDL2 播放 YUV420p 视频

执行一个函数的效果通常不是周期性的,因为每次加载和处理的数据所消耗的时间是不固定的,因此单纯地在一个循环中使用 SDL_RenderPresent(renderer)会令视频播放产生帧率跳动的情况,因此需要引入一个定期刷新机制,令视频的播放有一个固定的帧率。通常使用多线程的方式进行画面刷新管理,主线程进入主循环中等待(SDL_WaitEvent)事件,画面刷新线程在一段时间后发送(SDL_PushEvent)画面刷新事件,主线程收到画面刷新事件后进行画面刷新操作。

画面刷新线程定期构造一个 REFRESH_EVENT 事件,然后调用 SDL_PushEvent()函数将事件发送出来,代码如下:

```
//chapter3/help - others.txt
# define REFRESH_EVENT (SDL_USEREVENT + 1)
int g_thread_exit = 0;
int refresh_video_SDL2(void * opaque){
   while (g_thread_exit == 0) {
      SDL_Event event;
      event.type = REFRESH_EVENT;
      SDL_PushEvent(&event);
      SDL_Delay(40);
   }
   return 0;
}
```

该函数只有两部分内容,第一部分是发送画面刷新事件,也就是发信号以通知主线程来 干活;另一部分是延时,使用一个定时器,保证自己是定期来通知主线程的。首先定义一个 "刷新事件",代码如下:

♯define REFRESH EVENT (SDL USEREVENT + 1) //请求画面刷新事件

SDL_USEREVENT 是自定义类型的 SDL 事件,不属于系统事件,可以由用户自定义, 这里通过宏定义便于后续引用,然后调用 SDL_PushEvent()函数将事件发送出来,代码 如下:

SDL PushEvent(&event); //发送画面刷新事件

SDL_PushEvent()是 SDL2.0之后引入的函数,该函数能够将事件放入 SDL2 的事件 队列中,当它从事件队列中被取出时,被接收事件的函数识别,并采取相应操作。也就是说 在刷新操作中,使用刷新线程不断地将"刷新事件"放到 SDL2 的事件队列,在主线程中读取 SDL2 的事件队列里的事件,当发现事件是"刷新事件"时就进行刷新操作。

主线程(main()函数)的主要工作是首先初始化所有的组件和变量,包括 SDL2 的窗口、 渲染器和纹理等,然后进入一个大循环,同时读取事件队列里的事件,如果是刷新事件,则进 行渲染相关工作,进行画面刷新。随后需要创建一个缓冲区,每次渲染时都是先从视频文件 里读一帧,这一帧先存到缓冲区再交给渲染器去渲染。这个缓冲区的大小应该和视频文件 的每帧大小是相同的,这也意味着需要提前计算该视频文件类型的每帧大小,所以需要提前 计算好 YUV 格式的视频帧的大小,例如在本案例中视频文件的格式为 YUV420p,宽和高 为 352×288。主循环其实就是在不断地读取事件队列里的事件,每读取到一个事件,就进 行判断,根据该事件的类型采取不同的操作。当收到需要刷新画面的事件后,开始进行读数 据帧并渲染的操作,代码如下:

//chapter3/help-others.txt
while(1){

```
//等待事件
SDL_WaitEvent(&event);
if(event.type == REFRESH EVENT){
   fread(g_buffer_YUV420p,1,g_pixel_w * g_pixel_h * g_bpp/8, fpYUV420p);
   //将 1 帧 YUV420p 的数据更新到纹理中
  SDL UpdateTexture( sdlTexture, NULL, g buffer YUV420p, g pixel w);
  //渲染三部曲
  SDL RenderClear( sdlRenderer );
  SDL_RenderCopy( sdlRenderer, sdlTexture, NULL, &sdlRect);
  SDL_RenderPresent( sdlRenderer );
                                   //如果遇到文件尾,则自动退出循环
   if(feof(fpYUV420p) != 0 )break;
 }else if(event.type == SDL WINDOWEVENT){
     //重定义窗口大小
    SDL_GetWindowSize(screen,&g_screen_w,&g_screen_h);
 }else if(event.type == SDL_QUIT){
     break;
 }
```

3.3.6 使用 FFmpeg+SDL2 读取本地摄像头并渲染

}

使用 FFmpeg 可以打开本地摄像头并循环读取视频帧数据,然后可以调用 SDL2 对视频帧进行渲染。打开 Qt Creator,创建一个基于 Widget 的 Qt Widgets Application 项目(项目名称为 FFmpegSDL2QtMonitor),如图 3-23 所示。



图 3-23 新建 Qt 的 Widgets 项目

双击 widget. ui 界面文件,界面中使用 QVerticalLayout 进行布局,然后往该界面中拖 曳一个 QLabel 和两个 QPushButton(它们的文本分别为 Stop Camera 和 Start Camera),如 图 3-24 所示。

= 🔰 widget.ui		
Filter	•	対象 类
 Layouts 		✓
Vertical Layout		label VideoCamera 🖏 QLabel
III Horizontal Layout		pushButton_OpenCamera 🔤 QPushButton
I Grid Layout		pushButton_stop 📾 QPushButton
B Form Layout		
 Spacers 		
1221 Horizontal Spacer		
E Vertical Spacer	Tastishel	
✓ Buttons	104 PP0001	Filter -
😁 Push Button		Widget : QWidget
Tool Button		屋性 值
Radio Button		focusPolicy NoFocus
🖬 🖬 Check Box		contextMenu DefaultContextMenu
Command Link Button		acceptDrops
🖌 Dialog Button Box		> windowTitle Widget
 Item Views (Model-Based) 		> windowicon
List View	ston Canera	× lavout
™8 Tree View	o cop volke a	lavoutName vertical avout
Table View	Start Camera	layout effMar 11
Column View	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lavoutTonMar 11
 Item Widgets (Item-Based) 		lawartBiohtM 11
List Widget		Invoitigation 11
*18 Tree Widget		layoutonina 7
Table Widget		InvestStretch 0.00
 Containers 		ayoustreten 0,0,0

图 3-24 设计 widget. ui 界面

右击 QPushButton 按钮,在弹出的菜单中选择"转到槽",分别为这两个 QPushButton 按钮添加 clicked()槽函数,如图 3-25 所示。



图 3-25 为 QPushButton 添加槽函数

1. 封装一个类 QtFFmpegCamera 用于操作 FFmpeg

新增一个类 QtFFmpegCamera 用于操作 FFmpeg,为了响应 Qt 的信号槽机制,将该类的父类设置为 QObject。为了方便使用,需要创建一个 Play()和 SetStopped()等公共成员 函数,并且新增 AVPicture、AVFormatContext、AVCodecContext、AVFrame、SwsContext 和 AVPacket 等类型的私有成员函数。该类的头文件为 qtffmpegcamera.h,代码如下:

```
//chapter3/FFmpegSDL2QtMonitor/qtffmpegcamera.h
# ifndef QTFFMPEGCAMERA_H
# define QTFFMPEGCAMERA H
```

74 ◀ FFmpeg入门详解——视频监控与ONVIF+GB/T 28181原理及应用

```
//必须加以下内容,否则编译不能通过,为了兼容 C 和 C99 标准
# ifndef INT64 C
# define INT64_C
# define UINT64_C
# endif
//引入 FFmpeg 和 SDL2 的头文件
# include < iostream >
extern "C"
# include < libavcodec/avcodec. h >
# include < libavformat/avformat. h >
# include < libswscale/swscale. h >
# include < libavdevice/avdevice. h >
# include < libavfilter/avfilter.h>
# include < libavutil/imgutils. h >
# include < SDL. h >
# include < SDL main.h>
};
# undef main
using namespace std;
# include < QObject >
# include < QMutex >
# include < QImage >
class QtFFmpegCamera : public QObject
   Q OBJECT
public:
   explicit QtFFmpegCamera(QObject * parent = nullptr);
   void Play();
   int GetVideoWidth() const { return this -> videoWidth; }
   int GetVideoHeight() const {return this -> videoHeight; }
   int GetVideoStreamIndex() const { return this -> videoStreamIndex; }
   QString GetVideoURL() const {return this -> videoURL; }
   void SetVideoURL(QString url){this -> videoURL = url; }
   void SetStopped(int st){this -> stopped = st;}
private:
   AVPicture pAVPicture;
   AVFormatContext * pAVFormatCtx;
   AVCodecContext * pAVCodecContext;
   AVFrame * pAVFrame;
```

```
//将 YUYV422 转换为 YUV420p
   SwsContext * pSwsContext;
   SwsContext * pSwsContext2;
                                    //将 YUV420p 转换为 RGB888 (RGB24)
   AVPacket pAVPacket;
   QMutex
              mutex;
   int
              videoWidth;
   int
              videoHeight;
   int
              videoStreamIndex;
   QString
             videoURL;
   int
              stopped;
signals:
   void GetImage(const QImage & image);
public slots:
};
# endif //QTFFMPEGCAMERA_H
```

在该类的构造函数 QtFFmpegCamera::QtFFmpegCamera(QObject * parent)中对成员变量进行初始化,代码如下:

```
//chapter3/FFmpegSDL2QtMonitor/qtffmpegcamera.cpp
QtFFmpegCamera::QtFFmpegCamera(QObject * parent) : QObject(parent)
{
    stopped = 0;
    pAVFormatCtx = NULL;
    pAVCodecContext = NULL;
    pSwsContext = NULL;
    pSwsContext2 = NULL;
    pAVFrame = NULL;
}
```

在该类的成员函数 QtFFmpegCamera:: Play()中初始化 FFmpeg 和 SDL2,使用 FFmpeg 打开本地摄像头并循环读取视频帧数据,然后调用 SDL2 进行渲染,代码如下:

```
av_dump_format(pAVFormatCtx, 0, NULL, 0);
  //2.寻找视频流信息
   if (avformat_find_stream_info(pAVFormatCtx, NULL) < 0)</pre>
   {
     printf("Couldn't find stream information.\n");
     return ;
   }
  //打开视频以获取视频流,设置视频默认索引值
   int videoindex = -1;
   for (int i = 0; i < pAVFormatCtx -> nb_streams; i++)
   {
     if (pAVFormatCtx -> streams[i] -> codecpar -> codec_type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO)
     {
        videoStreamIndex = videoindex = i;
        //break;
      }
   }
   //如果没有找到视频的索引,则说明没有视频流
   if (videoindex == -1) {
     printf("Didn't find a video stream.\n");
     return ;
   }
  //3. 打开解码器
  //AVCodecContext 为解码上下文结构体
  //avcodec alloc context3 为解码分配函数
  //avcodec_parameters_to_context 为参数格式转换
   //avcodec find decoder(codec ID) 用于查找解码器
  //avcodec open2 用于打开解码器
  //分配解码器上下文
   pAVCodecContext = avcodec alloc context3(NULL);
  //获取解码器上下文信息
   if (avcodec parameters to context(pAVCodecContext, pAVFormatCtx -> streams[videoindex] -
> codecpar) < 0)
   {
     cout << "Copy stream failed!" << endl;</pre>
     return ;
   }
  //查找解码器//codec id=13
   //AV CODEC ID RAWVIDEO: 13
  //AV_CODEC_ID_H264: 27
   printf("codec_id = % d\n", pAVCodecContext - > codec_id);
  AVCodec * pCodec = avcodec_find_decoder(pAVCodecContext - > codec_id);
   if (pCodec == NULL) {
     printf("Codec not found.\n");
     return ;
   }
```

```
//打开解码器
   if (avcodec open2(pAVCodecContext, pCodec, NULL) < 0)
   {
      printf("Could not open codec. \n");
     return ;
   }
   //4. 格式转换
   //(1)sdl: yuyy422 ---> yuv420p:SDL2 渲染需要使用 YUV420p 格式
   //(2)Qt:yuv420p--->rgb24:Qt 渲染需要使用 RGB24 格式
   //对图形进行裁剪以便于显示得更好
   pSwsContext = sws_getContext(
             pAVCodecContext - > width, pAVCodecContext - > height, pAVCodecContext - > pix_
fmt,pAVCodecContext -> width, pAVCodecContext -> height, AV_PIX_FMT_YUV420P, SWS_BICUBIC,
NULL, NULL, NULL);
   pSwsContext2 = sws getContext(
              pAVCodecContext - > width, pAVCodecContext - > height, AV_PIX_FMT_YUV420P,
pAVCodecContext -> width, pAVCodecContext -> height, AV PIX FMT RGB24, SWS BICUBIC, NULL,
NULL, NULL);
   if (NULL == pSwsContext) {
     cout << "Get swscale context failed!" << endl;</pre>
      return ;
   }
   //获取视频流的分辨率大小
   //pAVCodecContext = pAVFormatContext -> streams[videoStreamIndex] -> codec;
   videoWidth = pAVCodecContext -> width;
                                              //视频宽度
   videoHeight = pAVCodecContext -> height;
                                              //视频高度
   avpicture alloc(&pAVPicture, AV PIX FMT RGB24, videoWidth, videoHeight);
                                                //以视频格式及分辨率来分配内存
   //5. SDL2.0:初始化 SDL2 的库
   if (SDL Init(SDL INIT VIDEO | SDL INIT AUDIO | SDL INIT TIMER)){
      printf("Could not initialize SDL - % s\n", SDL GetError());
      return;
   }
   //SDL2 的多窗口支持
   int screen w = pAVCodecContext -> width;
   int screen h = pAVCodecContext -> height;
   SDL Window * screen = SDL CreateWindow("FFmpegPlayer", SDL WINDOWPOS UNDEFINED, SDL
WINDOWPOS UNDEFINED, screen w, screen h, SDL WINDOW OPENGL);
   if (!screen){
      printf("SDL: could not create window - exiting: % s\n", SDL GetError());
      return ;
   }
```

```
//创建渲染器
SDL Renderer * sdlRenderer = SDL CreateRenderer(screen, -1, 0);
//创建纹理
  //IYUV: Y + U + V (3 planes):3 个平面
   //YV12: Y + V + U (3 planes):3 个平面
   SDL_Texture * sdlTexture = SDL_CreateTexture(sdlRenderer, SDL_PIXELFORMAT_IYUV, SDL_
TEXTUREACCESS_STREAMING, pAVCodecContext -> width, pAVCodecContext -> height);
  SDL_Rect sdlRect;
   sdlRect.x = 0;
  sdlRect.y = 0;
   sdlRect.w = screen_w;
  sdlRect.h = screen_h;
  //创建渲染刷新线程:thread.sdl
  SDL_Thread * video_tid = SDL_CreateThread(sfp_refresh_thread, NULL, NULL);
  //6. 使用 FFmpeg 解封装并解码
  AVPacket * packet = (AVPacket * )av_malloc(sizeof(AVPacket));
  AVFrame * pFrame = av_frame_alloc();
  AVFrame * pFrameYUV420p = av_frame_alloc();
uint8_t * out_buffer = (uint8_t *)av_malloc(av_image_get_buffer_size(
AV PIX FMT YUV420p, pAVCodecContext -> width, pAVCodecContext -> height, 1));
  av_image_fill_arrays( pFrameYUV420p -> data, pFrameYUV420p -> linesize, out_buffer, AV_PIX_
FMT YUV420P, pAVCodecContext -> width, AVCodecContext -> height, 1);
   //一帧一帧地读取视频:事件循环
   SDL Event event;
   for (;;) {
     if(this -> stopped){
                         //检测是否需要停止
        thread exit = 1;
        break;
     }
     //等待事件:Wait
     SDL WaitEvent(&event);
     if (event.type == SFM REFRESH EVENT) {
        if (av read frame(pAVFormatCtx, packet) >= 0) //解封装
            {
               if (packet -> stream_index == videoindex) {
                  //解码:YUYV422--->YUV420p
                  decode(pAVCodecContext, packet, pFrame, pFrameYUV420p, pSwsContext);
                   //格式转换: YUV420p-->RGB24
                   mutex.lock();
```

```
sws_scale(pSwsContext2,
                              (const uint8 t * const * )pFrameYUV420p -> data,
                              pFrameYUV420p - > linesize,
                              0, videoHeight,
                              pAVPicture.data,
                              pAVPicture.linesize);
                     //qt 发送获取一帧图像信号:注意下面两行代码使用的是 qt 的渲染机制
                     //QImage image(pAVPicture.data[0],videoWidth,videoHeight,QImage::Format_
RGB888);
                     //emit GetImage(image);
                     mutex.unlock();
                     //SDL2:渲染视频帧
                         SDL _ UpdateTexture ( sdlTexture, NULL, pFrameYUV420p - > data [ 0 ],
pFrameYUV420p - > linesize[0]);
                     SDL_RenderClear(sdlRenderer);
                     SDL_RenderCopy(sdlRenderer, sdlTexture, &sdlRect, &sdlRect);
                     SDL_RenderCopy(sdlRenderer, sdlTexture, NULL, NULL);
                     SDL RenderPresent(sdlRenderer);
                 av_packet_unref(packet);
            }
            else {
                 //退出线程
                 thread exit = 1;
            }
      }
      else if (event.type == SDL KEYDOWN) {
         qDebug() << "keywdown";</pre>
         //暂停
         if (event.key.keysym.sym == SDLK SPACE)
             thread pause = !thread pause;
         else if (event.key.keysym.sym == SDLK ESCAPE){
            thread exit = 1;
            qDebug() << SDLK ESCAPE;</pre>
         }
      }
      else if (event.type == SDL QUIT) {
         thread exit = 1;
      }
      else if (event.type == SFM BREAK EVENT) {
         break;
      }
   }
   sws_freeContext(pSwsContext);
   SDL_Quit();
   av_frame_free(&pFrameYUV420p);
```

```
av_frame_free(&pFrame);
avcodec_close(pAVCodecContext);
avformat_close_input(&pAVFormatCtx);
```

}

在 qtffmpegcamera.cpp 文件中有一个 OpenLocalCamera()静态函数,它的功能是调用 FFmpeg 来打开本地摄像头,代码是通用的,可以兼容 Windows 和 Linux 平台,但传递的参数略有区别。该函数的完整代码如下:

```
//chapter3/FFmpegSDL2QtMonitor/qtffmpegcamera.cpp
/ *******
* 打开本地摄像头
******************************
static int OpenLocalCamera(AVFormatContext * pFormatCtx, bool isUseDshow = false)
   avdevice register all();
                                     //注册 Libavdevice 库
# ifdef _WIN32
                                      //使用 DShow 方式打开摄像头
   if (isUseDshow) {
     AVInputFormat * ifmt = av_find_input_format("dshow");
      //设置视频设备的名称
      //if (avformat_open_input(&pFormatCtx, "video = Lenovo EasyCamera", ifmt, NULL) != 0)
      if (avformat_open_input(&pFormatCtx, "video = HP TrueVision HD Camera", ifmt, NULL) !=
0) {
         printf("Couldn't open input stream.(无法打开输入流)\n");
         return -1;
      }
   else {//使用 VFW 方式打开摄像头
      AVInputFormat * ifmt = av_find_input_format("vfwcap");
      if (avformat open input(&pFormatCtx, "0", ifmt, NULL) != 0) {
         printf("Couldn't open input stream.(无法打开输入流)\n");
         return -1;
      }
   }
# endif
   //Linux 平台
#ifdef linux
   AVInputFormat * ifmt = av find input format("video4linux2");
   if (avformat_open_input(&pFormatCtx, "/dev/video0", ifmt, NULL) != 0) {
      printf("Couldn't open input stream.(无法打开输入流)\n");
      return -1;
   }
# endif
   return 0;
}
```

注意:在 Windows 平台下 avformat_open_input(&pFormatCtx, "video=HP TrueVision HD Camera", ifmt, NULL)函数中的参数需要修改为读者本地的摄像头名称,例如笔者这里的摄像头名称为 HP TrueVision HD Camera。

在 qtffmpegcamera.cpp 文件中有一个 sfp_refresh_thread()静态函数,它的功能是手 工创建 SDL 的刷新事件,以此来实时刷新视频帧,代码如下:

```
//chapter3/FFmpegSDL2QtMonitor/qtffmpegcamera.cpp
//Refresh Event
# define SFM REFRESH EVENT (SDL USEREVENT + 1)
# define SFM BREAK EVENT (SDL USEREVENT + 2)
static int thread exit = 0;
static int thread pause = 0;
static int sfp_refresh_thread(void * opaque)
{
    thread exit = 0;
    thread pause = 0;
    while (!thread exit){
        if (!thread_pause) {
                                     //判断是否暂停
            //手工创建 SDL 刷新事件
            SDL_Event event;
            event.type = SFM REFRESH EVENT;
            SDL PushEvent(&event);
        }
        SDL Delay(5);
    thread exit = 0;
    thread_pause = 0;
    //Break:退出事件
    SDL Event event;
    event.type = SFM_BREAK_EVENT;
    SDL PushEvent(&event);
    return 0;
```

}

2. 新增1个Qt的线程类来调用FFmpeg

因为读取视频帧需要使用 while 循环,从界面上单击 Start Camera 按钮之后,如果直接进入 while 循环,就会导致界面僵死,所以需要开启一个独立的线程来源源不断地读取视频帧并解码,然后将解码出来的 YUV 帧数据送给 SDL2 进行渲染。可以使用 Qt 的 QThread 类来封装一个线程类,头文件代码如下:

```
//chapter3/FFmpegSDL2QtMonitor/qtcamerathread.h
# ifndef QTCAMERATHREAD H
# define QTCAMERATHREAD_H
# include < QThread >
# include "qtffmpegcamera.h"
class QtCameraThread : public QThread{
   Q OBJECT
public:
   explicit QtCameraThread(QObject * parent = nullptr);
   void run();
   void setffmpeg(QtFFmpegCamera * f){ffmpeg = f;}
private:
   QtFFmpegCamera * ffmpeg;
signals:
public slots:
};
# endif //QTCAMERATHREAD H
```

QtCameraThread 类的基类是 QThread,在该类中有一个 QtFFmpegCamera 类型的私 有成员变量,用于操作 FFmpeg,然后需要重写 QThread 的 run() 虚函数,代码如下:

```
//chapter3/FFmpegSDL2QtMonitor/qtcamerathread.cpp
# include "qtcamerathread.h"
QtCameraThread::QtCameraThread(QObject * parent) :
    QThread(parent) {
}
void QtCameraThread::run() {
    ffmpeg - > Play();
}
```

由此可见,在 run() 虚函数中主要调用 QtFFmpegCamera 类的 Play() 函数,先打开本 地摄像头,然后循环读取视频帧并通过 SDL2 进行渲染。

3. 通过 Qt 的界面按钮开启或停止摄像头

在 Start Camera 按钮的 Widget::on_pushButton_OpenCamera_clicked() 槽函数中开 启线程即可,代码如下:

```
//chapter3/FFmpegSDL2QtMonitor/qtcamerathread.cpp
void Widget::on_pushButton_OpenCamera_clicked(){
    qDebug() << "clicked\n";
    //修改按钮状态
```

```
ui -> pushButton_stop -> setEnabled(true);
ui -> pushButton_OpenCamera -> setEnabled(false);
objFmpg.SetStopped(0);
//objFmpg.Play();//注意:不要直接调用 FFmpeg 封装类的 Play()函数,否则会导致界面僵死
//通过线程方式来开启 FFmpeg 封装类的 Play()函数
QtCameraThread * rtsp = new QtCameraThread(this);
rtsp -> setffmpeg(&objFmpg);
rtsp -> start();
}
```

在 Stop Camera 按钮的 Widget::on_pushButton_stop_clicked() 槽函数中修改播放状态即可,代码如下:

编译并运行该程序,发现使用 SDL2 渲染时会弹出一个单独的窗口,如图 3-26 所示。



图 3-26 SDL2 弹出的窗口

4. 将 SDL2 弹出的窗口嵌入 Qt 的 QLabel 中

可以将 SDL2 弹出的窗口嵌入 Qt 的 QLabel 中,将 SDL_CreateWindow()函数替换为 SDL_CreateWindowFrom()函数即可,代码如下:

//chapter3/FFmpegSDL2QtMonitor/qtcamerathread.cpp //SDL_Window * screen = SDL_CreateWindow("FFmpegPlayer", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_ WINDOWPOS_UNDEFINED, screen_w, screen_h, SDL_WINDOW_OPENGL); //将 SDL2 窗口嵌入 Qt 子窗口的方法 SDL_Window * screen = SDL_CreateWindowFrom(m_MainWidget); 重新编译并运行该程序, SDL2 的窗口已经被嵌入 Qt 的 QLabel 标签中, 如图 3-27 所示。



图 3-27 将 SDL2 弹出的窗口嵌入 Qt 窗口中

3.4 FFmpeg+Qt 读取并显示本地摄像头

信号与槽(Signal & Slot)是 Qt 编程的基础,也是 Qt 的一大创新。因为有了信号与槽 的编程机制,在 Qt 中处理界面各个组件的交互操作时会变得更加直观和简单。信号槽是 Qt 框架引以为豪的机制之一。所谓信号槽,实际就是观察者模式。当某个事件发生之后, 例如按钮检测到自己被单击了一下,它就会发出一个信号(Signal)。以这种方式发出信号 类似广播。如果有对象对这个信号感兴趣,则可以使用连接(Connect)函数将想要处理的信 号和自己的一个槽函数(Slot)绑定,以此来处理这个信号。也就是说,当信号发出时,被连 接的槽函数会自动被回调。信号与槽机制是 Qt GUI 编程的基础,使用信号与槽机制可以 比较容易地将信号与响应代码关联起来。

3.4.1 信号

信号(Signal)就是在特定情况下被发射的事件,例如下压式按钮(PushButton)最常见 的信号就是鼠标单击时发射的 clicked()信号,而一个组合下拉列表(ComboBox)最常见的 信号是选择的列表项变化时发射的 CurrentIndexChanged()信号。GUI 程序设计的主要内 容就是对界面上各组件的信号进行响应,只需知道什么情况下发射哪些信号,合理地去响应 和处理这些信号就可以了。信号是一个特殊的成员函数声明,返回值的类型为 void,只能声 明而不能通过定义实现。信号必须用 signals 关键字声明,访问属性为 protected,只能通过 emit 关键字调用(发射信号)。当某个信号对其客户或所有者发生的内部状态发生改变时, 信号被一个对象发射。只有定义过这个信号的类及其派生类能够发射这个信号。当一个信 号被发射时,与其相关联的槽将被立刻执行,就像一个正常的函数调用一样。信号槽机制完 全独立于任何 GUI 事件循环。只有当所有的槽返回以后发射函数(emit)才返回。如果存 在多个槽与某个信号相关联,则当这个信号被发射时,这些槽将会一个接一个地执行,但执 行的顺序将会是随机的,不能人为地指定哪个先执行、哪个后执行。信号的声明是在头文件 中进行的,Qt 的 signals 关键字用于指出进入了信号声明区,随后即可声明自己的信号,代 码如下:

signals: void mycustomsignals();

signals 是 QT 的关键字,而非 C/C++的关键字。信号可以重载,但信号却没有函数体 定义,并且信号的返回类型都是 void,不要指望能从信号返回什么有用信息。信号由 MOC 自动产生,不应该在.cpp 文件中实现。

3.4.2 槽

槽(Slot)就是对信号响应的函数,即槽就是一个函数,与一般的 C++函数是一样的,可 以定义在类的任何部分(public、private 或 protected),可以具有任何参数,也可以被直接调 用。槽函数与一般函数的不同点在于:槽函数可以与一个信号关联,当信号被发射时,关联 的槽函数被自动执行。槽也能够声明为虚函数。槽的声明也是在头文件中进行的,代码 如下:

```
public slots:
    void setValue(int value);
```

只有 QObject 的子类才能自定义槽,定义槽的类必须在类声明的最开始处使用 Q_OBJECT,类中声明槽需要使用 slots 关键字,槽与所处理的信号在函数签名上必须一致。

3.4.3 信号与槽的关联

信号与槽关联是用 QObject::connect() 函数实现的,其代码如下:

connect()函数是 QObject 类的一个静态函数, 而 QObject 是所有 Qt 类的基类, 在实际调用时可以忽略前面的限定符, 所以可以直接写为如下形式。

connect(sender, SIGNAL(signal()), receiver, SLOT(slot()));

其中,sender 是发射信号的对象的名称,signal()是信号名称。信号可以看作特殊的函数, 需要带圆括号,有参数时还需要指明参数。receiver 是接收信号的对象名称,slot()是槽函 数的名称,需要带圆括号,有参数时还需要指明参数。SIGNAL 和 SLOT 是 Qt 的宏,用于 指明信号和槽,并将它们的参数转换为相应的字符串。一段简单的代码如下:

QObject::connect(btnClose, SIGNAL(clicked()), Widget, SLOT(close()));

这行代码的作用就是将 btnClose 按钮的 clicked()信号与窗体(Widget)的槽函数 close()相关联,当单击 btnClose 按钮(界面上的 Close 按钮)时,就会执行 Widget 的 close()槽函数。

当信号与槽没有必要继续保持关联时,可以使用 disconnect 函数来断开连接,代码如下:

disconnect()函数用于断开发射者中的信号与接收者中的槽函数之间的关联。在 disconnect()函数中0可以用作一个通配符,分别表示任何信号、任何接收对象、接收对象中 的任何槽函数,但是发射者 sender 不能为0,其他3个参数的值可以等于0。以下3种情况 需要使用 disconnect()函数断开信号与槽的关联。

(1) 断开与某个对象相关联的任何对象,代码如下:

```
disconnect(sender, 0, 0, 0);
sender -> disconnect();
```

(2) 断开与某个特定信号的任何关联,代码如下:

```
disconnect(sender, SIGNAL(mySignal()), 0, 0);
sender -> disconnect(SIGNAL(mySignal()));
```

(3) 断开两个对象之间的关联,代码如下:

```
disconnect(sender, 0, receiver, 0);
sender -> disconnect(receiver);
```

3.4.4 信号与槽的注意事项

Qt利用信号与槽(Signal/Slot)机制取代传统的回调函数机制(callback)进行对象之间的沟通。当操作事件发生时,对象会提交一个信号(Signal),而槽(Slot)则是一个函数接收特定信号并且运行槽本身设置的动作。信号与槽之间需要通过 QObject 的静态方法

connect()函数连接。信号在任何运行点上皆可发射,甚至可以在槽里再发射另一个信号, 信号与槽的链接不限定为一对一的链接,一个信号可以链接到多个槽或者多个信号链接到 同一个槽,甚至信号也可连接到信号。以往的 callback 缺乏类型安全,在调用处理函数时, 无法确定是传递正确型态的参数,但信号和其接收的槽之间传递的数据型态必须相匹配,否 则编译器会发出警告。信号和槽可接收任何数量、任何形态的参数,所以信号与槽机制是完 全类型安全。信号与槽机制也确保了低耦合性,发送信号的类并不知道可被哪个槽接收,也 就是说一个信号可以调用所有可用的槽。此机制会确保当"连接"信号和槽时,槽会接收信 号的参数并且正确运行。关于信号与槽的使用,需要注意以下规则。

(1) 一个信号可以连接多个槽,代码如下:

connect(spinNum, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(addFun(int)); connect(spinNum, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(updateStatus(int));

当一个对象 spinNum 的数值发生变化时,所在窗体有两个槽函数进行响应,一个 addFun()函数用于计算,另一个 updateStatus()函数用于更新状态。当一个信号与多个槽 函数关联时,槽函数按照建立连接时的按顺序依次执行。当信号和槽函数带有参数时,在 connect()函数里要写明参数的类型,但可以不写参数名称。

(2) 多个信号可以连接同一个槽,例如将 3 个选择颜色的 RadioButton 的 clicked()信 号关联到相同的一个自定义槽函数 setTextFontColor(),代码如下:

//chapter3/qt - help - apis.txt

connect(ui - > rBtnBlue,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(setTextFontColor())); connect(ui - > rBtnRed,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(setTextFontColor())); connect(ui - > rBtnBlack,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(setTextFontColor()));

当任何一个 RadioButton 被单击时,都会执行 setTextFontColor() 槽函数。 (3) 一个信号可以连接另外一个信号,代码如下:

connect(spinNum, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SIGNAL (refreshInfo(int));

当一个信号发射时,也会发射另外一个信号,实现某些特殊的功能。

(4) 在严格的情况下,信号与槽的参数的个数和类型需要一致,至少信号的参数不能少 于槽的参数。如果不匹配,则会出现编译错误或运行错误。

(5) 在使用信号与槽的类中,必须在类的定义中加入宏 Q_OBJECT。

(6)当一个信号被发射时,与其关联的槽函数通常会被立即执行,就像正常调用一个函数一样。只有当信号关联的所有槽函数执行完毕后,才会执行发射信号处后面的代码。

3.4.5 元对象工具

元对象编译器(Meta Object Compiler, MOC)对 C++文件中的类声明进行分析并生成 用于初始化元对象的 C++代码,元对象包含全部信号和槽的名字及指向槽函数的指针。 当 MOC 读 C++ 源文件时,如果发现有 Q_OBJECT 宏声明的类,就会生成另外一个 C++ 源文件,新生成的文件中包含该类的元对象代码。假设有一个头文件 mysignal. h,在这 个文件中包含信号或槽的声明,那么在编译之前 MOC 工具就会根据该文件自动生成一个 名为 mysignal. moc. h 的 C++ 源文件并将其提交给编译器, 对应的 mysignal. cpp 文件 MOC 工具将自动生成一个名为 mysignal. moc. cpp 的文件提交给编译器。

元对象代码是 Signal/Slot 机制所必需的。用 MOC 生成的 C++ 源文件必须与类实现 一起进行编译和连接,或者用 # include 语句将其包含到类的源文件中。MOC 并不扩展 # include 或者 # define 宏定义,只是简单地跳过所遇到的任何预处理指令。

信号和槽函数的声明一般位于头文件中,同时在类声明的开始位置必须加上 Q_OBJECT 语句,Q_OBJECT 语句将告诉编译器在编译之前必须先应用 MOC 工具进行扩展。关键字 signals 是对信号的声明,signals 默认为 protected 等属性。关键字 slots 是对槽函数的声明,slots 有 public、private、protected 等属性。signals、slots 关键字是 Qt 自己定义的,不是 C++中的关键字。信号的声明类似于函数的声明而非变量的声明,左边要有类型,右边要有括号,如果要向槽中传递参数,则可在括号中指定每个形式参数的类型,而形式参数的个数可以多于一个。关键字 slots 指出随后开始槽的声明,这里 slots 用的也是复数形式。槽的声明与普通函数的声明一样,可以携带零或多个形式参数。既然信号的声明类似于普通 C++函数的声明,那么信号也可采用 C++中虚函数的形式进行声明,即同名但参数不同。例如,第1次定义的 void mySignal()没有带参数,而第2次定义的却带有参数,从这里可以看出 Qt 的信号机制是非常灵活的。信号与槽之间的联系必须事先用 connect()函数进行指定。如果要断开二者之间的联系,则可以使用 disconnect()函数。

3.4.6 案例:标准信号槽

新建一个 Qt Widgets Application 项目(笔者的项目名称为 MySignalSlotsDemo),基类 选择 QWidget,如图 3-28 所示,然后在构造函数中动态地创建一个按钮,实现单击按钮关闭 窗口的功能。编译并运行该程序,效果如图 3-29 所示。本项目包含的代码如下:

注意:该案例的完整工程代码可参考本书源码中的 chapter3/MySignalSlotsDemo,建议读 者先下载源码将工程运行起来,然后结合本书进行学习。

//chapter3/MySignalSlotsDemo/widget.h
//widget.h头文件////
ifndef WIDGET_H
define WIDGET_H
include < QWidget >
namespace Ui {

```
class Widget;
}
class Widget : public QWidget
{
   Q OBJECT
public:
   explicit Widget(QWidget * parent = nullptr);
   \simWidget();
private:
   Ui::Widget * ui;
};
# endif //WIDGET_H
/////widget.cpp 文件/////
# include "widget.h"
# include "ui_widget.h"
# include < QPushButton >
Widget::Widget(QWidget * parent) :
  QWidget(parent),
  ui(new Ui::Widget)
{
  ui - > setupUi(this);
  //创建一个按钮
  QPushButton * btn = new QPushButton;
                                         //以顶层方式弹出窗口控件
  //btn - > show();
  //让 btn 依赖在 myWidget 窗口中
  btn - > setParent(this);
                                         //this 指当前窗口
  btn->setText("关闭");
btn - > move(100, 100);
   //关联信号和槽:单击按钮关闭窗口
//参数1:信号发送者;参数2:发送的信号(函数地址)
//参数 3:信号接收者;参数 4:处理槽函数地址
  connect(btn, &QPushButton::clicked, this, &QWidget::close);
}
Widget::~Widget()
{
  delete ui;
}
```

← 🖪 Qt Widgets Application

	Location Kits Details 汇总	类信息	
⊳		指定您要创建	的源码文件的基本类信息。
		类名(C):	Widget
		基类(B):	QWidget
		头文件(H):	widget. h
		源文件(S):	widget.cpp
		创建界面(G):	
		界面文件(F):	widget.ui



图 3-29 Qt 信号槽的运行效果

3.4.7 案例:自定义信号槽

当Qt提供的标准信号和槽函数无法满足需求时,就需要用到自定义信号槽,可以使用 emit关键字来发射信号。例如定义老师和学生两个类(都继承自QObject),当老师发出"下 课"信号时,学生响应"去吃饭"的槽功能。由于"下课"不是Qt标准的信号,所以需要用到 自定义信号槽机制。这里不再创建新的Qt项目,直接使用3.4.6节的MySignalSlotsDemo 项目,先添加两个自定义类Teacher和Student,它们都继承自QObject。右击项目名称 MySignalSlotsDemo,在弹出的菜单中选择Add New...菜单选项,如图 3-30 所示,然后在

X

下一步(N)

取消

弹出的"新建文件"对话框中,单击左侧的 C++模板,在右侧选择 C++Class,如图 3-31 所示, 接着在弹出的 C++Class 对话框中,输入 Class name(Teacher),在 Base class 下拉列表中选 择 QObject,如图 3-32 所示,再以同样的步骤创建 Student 类,成功后,项目中多了两个类 (Teacher 和 Student),如图 3-33 所示。



图 3-30 Qt 项目中通过 Add New 添加新项



图 3-31 Qt 项目中选择 C++Class

在 Teacher 类中添加一个"下课"信号(finishClass),代码如下:

```
//chapter3/MySignalSlotsDemo/student.h
signals:
    //自定义信号,写到 signals下
    //返回值为 void,只用申明,不需要实现
    //可以有参数,也可以重载
    void finishClass();
```

92 ◀ FFmpeg入门详解——视频监控与ONVIF+GB/T 28181原理及应用

C++ Class Define Class Details Summary Class name: Teacher Base class: ONhiect (Custom) QObject OWidget QMainWindow ODeclarativeItem QQuickItem | Include QMainWindow 🗌 Include QDeclarativeItem - Qt Quick 1 | |Include QQuickItem - Qt Quick 2 🗍 Include QSharedData Header file: teacher.h Source file: teacher.cop Path: l__qsinghuabooks\allcodes__tests5\MySignalSlotsDemo 浏览.. 下一步(N) 取消

图 3-32 Qt 项目中添加新类并选择 QObject 基类

student.cpp @ MySignalSlotsDemo - Qt Creator

文件(<u>F</u>) 编辑(<u>E</u>) 构建(<u>B</u>) 调试(<u>D</u>) <u>A</u>nalyze 工具(<u>T</u>) 控件(<u>M</u> 项目 ₹. ⇔ ⊟+ ⊡ ✓ I MySignalSlotsDemo MySignalSlotsDemo.pro 欢迎 h Headers Student.h 编辑 teacher.h liget.h - Sources main.cpp Ŵ student.cpp Debug teacher.cpp **メ** 项目 widget.cpp > 📝 Forms **?** 帮助



在 Student 类中添加一个"去吃饭"槽(gotoEat),代码如下:

```
//chapter3/MySignalSlotsDemo/student.h
public slots:
//早期 Qt 版本需要写到 public slots下,高级版本可以写到 public 或全局下
//返回值为 void,需要声明,也需要实现
//可以有参数,也可以重载
    void gotoEat();
//sutdent.cpp
void Student::gotoEat()
```

Х

```
{
qDebug() << "准备去吃饭......";
}
```

在 Widget 类中声明老师类(Student)和学生类(Student)的成员变量,并在构造函数中通过 new 创建实例,然后通过 connect()函数来关联老师类的"下课"信号和学生类的"去吃饭"槽,代码如下:

```
//chapter3/MySignalSlotsDemo/widget.h
private:
  Teacher * m teacher;
  Student * m_student;
//widget.cpp
Widget::Widget(QWidget * parent):
  QWidget(parent),
  ui(new Ui::Widget)
{
  //创建老师对象
  this -> m teacher = new Teacher(this);
  //创建学生对象
  this - > m student = new Student(this);
  //连接老师的"下课"信号和学生的"去吃饭"槽函数
  connect(m teacher,&Teacher::finishClass,
        m student, &Student::gotoEat);
}
```

在界面上拖曳一个按钮,将文本内容修改为"下课",用来模拟老师的下课信号,然后双击这个按钮,在Qt自动生成的Widget::on_pushButton_clicked()函数中添加的代码如下:

```
//chapter3/MySignalSlotsDemo/widget.cpp
void Widget::on_pushButton_clicked()
{
    //通过 emit 发射信号
    emit this -> m_teacher -> finishClass();
}
```

编译并运行该程序,单击"下课"按钮后会在控制台输出"准备去吃饭……",证明学生类的槽函数被成功地触发了,如图 3-34 所示。在本案例中老师类和学生类的相关代码如下 (其余代码读者可参考源码工程):

```
//chapter3/MySignalSlotsDemo/teacher.h
////teacher.h////
# ifndef TEACHER_H
# define TEACHER_H
```

```
# include < QObject >
class Teacher : public QObject
{
  Q OBJECT
public:
   explicit Teacher(QObject * parent = nullptr);
signals:
  //自定义信号,写到 signals 下
  //返回值为 void, 只用声明, 不需要实现
  //可以有参数,也可以重载
  void finishClass();
public slots:
};
# endif //TEACHER_H
////teacher.cpp////
# include "teacher.h"
Teacher::Teacher(QObject * parent) : QObject(parent)
{
}
////student.h////
# ifndef STUDENT H
\# define STUDENT H
# include < QObject >
class Student : public QObject
  Q OBJECT
public:
   explicit Student(QObject * parent = nullptr);
signals:
public slots:
//早期 Qt 版本需要写到 public slots 下,高级版本可以写到 public 或全局下
//返回值为 void, 需要声明, 也需要实现
//可以有参数,也可以重载
   void gotoEat();
};
# endif //STUDENT_H
```





图 3-34 Qt 项目中自定义信号槽的应用

3.4.8 Qt显示图像

Qt 可显示基本的图像类型,利用 QImage、QPxmap 类可以实现图像的显示,并且利用 类中的方法可以实现图像的基本操作(缩放、旋转等)。Qt 可以直接读取并显示的格式有 BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、TIFF、PBM、PGM、PPM、XBM 和 XPM 等。可以使用 QLabel 显 示图像,QLabel 类有 setPixmap()函数,可以用来显示图像。也可以直接用 QPainter 画出 图像。如果图像过大,则可直接用 QLabel 显示,此时将会出现有部分图像显示不出来,可 以用 Scroll Area 部件解决此问题。

首先使用 QFileDialog 类的静态函数 getOpenFileName()打开一张图像,将图像文件 加载进 QImage 对象中,再用 QPixmap 对象获得图像,最后用 QLabel 选择一个 QPixmap 图像对象进行显示。该过程的关键代码如下(完整代码可参考 chapter3/QtImageDemo 工程):

```
//chapter3/QtImageDemo/widget.cpp
//Qt 显示图片
void Widget::on_btnShowImage_clicked()
{
  QString filename;
  filename = QFileDialog::getOpenFileName(this,
tr("选择图像"),"",tr("Images (*.png *.bmp *.jpg *.tif *.gif)"));
  if(filename.isEmpty()){
        return;
   }
   else{
     m_img = new QImage;
     if(!(m_img->load(filename))) //加载图像
      {
         QMessageBox::information(this,
                   tr("打开图像失败"), tr("打开图像失败!"));
        delete m_img;
        return;
     }
     ui -> lblImage -> setPixmap(QPixmap::fromImage( * m_img));
   }
}
```

QImage 对图像的像素级访问进行了优化,QPixmap 使用底层平台的绘制系统进行绘制,无法提供像素级别的操作,而 QImage 则使用了独立于硬件的绘制系统。编译并运行该工程,单击"显示图像"按钮,选择一张本地的图片,如图 3-35 所示。



图 3-35 Qt 使用 QImage 和 QPixmap 显示图像

3.4.9 Qt 缩放图像

Qt 缩放图像可以用 scaled 函数实现,代码如下:

//chapter3/qt - help - apis.txt QImage QImage:: scaled (const QSize & size, Qt:: AspectRatioMode aspectRatioMode = Qt:: IgnoreAspectRatio, Qt::TransformationModetransformMode = Qt::FastTransformation) const;

利用上面已经加载成功的图像(m_img),在 scaled 函数中 width 和 height 表示缩放后 图像的宽和高,即将原图像缩放到(width×height)大小。例如在本案例中显示的图像原始 宽和高为(200×200),缩放后修改为(100×100),编译并运行,如图 3-36 所示,代码如下:

```
//chapter3/QtImageDemo/widget.cpp
void Widget::on_btnScale_clicked(){
    QImage * imgScaled = new QImage;
    * imgScaled = m_img -> scaled(100,100, Qt::KeepAspectRatio);
    ui -> lblScale -> setPixmap(QPixmap::fromImage( * imgScaled));
}
```



图 3-36 Qt 缩放图像

3.4.10 Qt 旋转图像

Qt 旋转图像可以用 QMatrix 类的 rotate 函数实现,代码如下:

```
//chapter3/QtImageDemo/widget.cpp
void Widget::on_btnRotate_clicked(){
    QImage * imgRotate = new QImage;
    QMatrix matrix;
    matrix.rotate(270);
    * imgRotate = m_img -> transformed(matrix);
    ui -> lblRotate -> setPixmap(QPixmap::fromImage( * imgRotate));
}
```

编译并运行该项目,依次单击"显示图像""缩放"和"旋转"按钮,效果如图 3-37 所示。



图 3-37 Qt 显示、缩放和旋转图像