第

3

章

在传统的傅里叶分析中,信号完全是在频域展开的,不包含任何时 域的信息,这对于某些应用来说是很恰当的,因为信号的频率信息对其 非常重要。但其丢弃的时域信息可能对另外一些应用同样非常重要,所 以人们对傅里叶分析进行了推广,提出了很多表征时域和频域信息的信 号分析方法,如短时傅里叶变换、Gabor 变换、时频分析、Randon-Wigner 变换、小波变换等。

本章主要对小波分析进行介绍。

3.1 小波变换

小波变换具有多分辨特性,也叫多尺度特性,可以由粗到精地逐步 观察信号,也可以看成是用一组带通滤波器对信号滤波。通过适当地选 择尺度因子和平移因子,可得到一个伸缩窗,只要适当地选择基本小波, 就可以使小波变换在时域和频域都具有表征信号局部特征的能力。多 分辨率分析与滤波器组相结合,丰富了小波变换的理论基础,拓宽了它 的应用范围,对小波滤波器组的设计提出了更系统的方法,降低了小波 变换的计算量。

小波变换的定义为:

$$W_f(a,b) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\psi_{a,b}(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)a^{-\frac{1}{2}}\psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt$$

其逆变换为:

$$f(t) = \frac{1}{C_{\psi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} a^{-2} W_f(a,b) \psi_{a,b}(t) \, \mathrm{d}a \, \mathrm{d}t$$

其中:

$$C_{\psi} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\psi(\omega)|^2}{\omega} \mathrm{d}\omega < \infty$$

式中, $\psi(\omega)$ 为傅里叶变换, C_{ψ} 取有限值。

3.1.1 连续小波变换

小波是通过对基本小波进行尺度伸缩和位移得到的,基本小波是一 个具有特殊性质的实值函数,其振荡快速衰减,且在数学上满足积分为 零的条件:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0$$
$$C_{\psi} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\psi(s)|^2}{s} ds < 0$$

即基本小波在频域也具有很好的衰减性质。

一组小波基函数是通过尺度因子和位移因子由基本小波产生的:

$$\psi_{a,b}(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

连续小波变换也称为积分小波变换,定义为:

$$W_f(a,b) = \langle f, \psi_{a,b}(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \psi_{a,b}(x) dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \psi_{a,b}\left(\frac{x-b}{a}\right) dx$$

其逆变换为:

$$f(x) = \frac{1}{C_{\psi}} \int_{0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} W_{f}(a,b) \psi_{a,b}(x) db \frac{da}{a^{2}}$$

二维连续小波基函数定义为:

$$\psi_{ab_{x^{b_{y}}}}(x,y) = \frac{1}{\mid a \mid} \psi\left(\frac{x-b_{x}}{a}, \frac{y-b_{y}}{a}\right)$$

二维连续小波变换为:

$$W_f(a, b_x, b_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \psi_{ab_x b_y}(x, y) dx dy$$

二维连续小波逆变换为:

$$f(x,y) = \frac{1}{C_{\psi}} \int_{0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} W_{f}(a,b_{x},b_{y}) \psi_{ab_{x}b_{y}}(x,y) db_{x} db_{y} \frac{da}{a^{3}}$$

连续小波变换具有以下重要性质。

(1) 线性: 一个多分量信号的小波变换等于各个分量的小波变换之和。

(2) 平移不变性: 如果 f(t)的小波变换为 $W_f(a,b)$,则 $f(t-\tau)$ 的小波变换为 $W_f(a, b-\tau)$ 。

(3) 伸缩共变性: 若 f(t)的小波变换为 $W_f(a,b)$,则 f(ct)的小波变换为 $\frac{1}{\sqrt{c}}W_f(ca, b)$

cb), $c>0_{\circ}$

(4) 自相似性: 对应不同尺度参数 *a* 和不同平移参数 *b* 的连续小波变换之间是自相似的。

(5) 冗余性: 连续小波变换中存在信息表述的冗余度。

小波变换的冗余性事实上也是自相似性的直接反映,它主要表现在以下两个方面。

(1) 由连续小波变换恢复原信号的重构方式不是唯一的。也就是说,信号 *f*(*t*)的小波 变换与小波重构不存在一一对应关系,而变换与逆变换是一一对应的。

(2)小波变换的核函数即小波函数 ψ_{a,b}(t)存在许多可能的选择(例如,它们可以是非 正交小波、正交小波、双正交小波,甚至允许是彼此线性相关的)。

小波变换在不同(*a*,*b*)之间的相关性增加了分析和解释小波变换结果的难度,因此小 波变换的冗余度应尽可能减小,它是小波分析中的主要问题之一。

3.1.2 一维离散小波变换

 $\psi(t) \in L^2(\mathbf{R})$,其变换为 $\hat{\psi}(\bar{\omega})$,当 $\hat{\psi}(\omega)$ 满足允许条件(完全重构条件或恒等分辨条件):

$$C_{\psi} = \int_{\mathbf{R}} \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} \mathrm{d}\omega < \infty$$

时,称 $\psi(t)$ 为一个基本小波或母小波。将母函数 $\psi(t)$ 经伸缩和平移后得:

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi(\frac{t-b}{a}) \quad a,b \in \mathbf{R}; a \neq 0$$

称其为一个小波序列。其中 a 为伸缩因子,b 为平移因子。对于任意的函数 $f(t) \in L^2(\mathbf{R})$ 的连续小波变换为:

$$W_f(a,b) = \langle f, \phi_{a,b} \rangle = |a|^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} f(t) \psi(\frac{t-b}{a}) dt$$

其重构公式(逆变换)为:

$$f(t) = \frac{1}{C_{\psi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2} W_f(a, b) \psi(\frac{t-b}{a}) \, \mathrm{d}a \, \mathrm{d}b$$

由于基小波 $\phi(t)$ 生成的小波 $\phi_{a,b}(t)$ 在小波变换中对被分析的信号起着观测窗的作用,所以 $\phi(t)$ 还应该满足一般函数的约束条件:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(t)| \, \mathrm{d}t < \infty$$

故 $\hat{\psi}(\omega)$ 是一个连续函数。这意味着,为了满足完全重构条件式, $\hat{\psi}(\omega)$ 在原点必须等于 0,即:

$$\hat{\psi}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0$$

为了使信号重构的实现在数值上是稳定的,除了完全重构条件外,还要求小波 $\phi(t)$ 的变化满足下面的稳定性条件:

$$A \leqslant \sum_{-\infty}^{\infty} |\hat{\psi}(2^{-j}\omega)|^2 \leqslant B$$

式中 $0 < A \leq B < \infty$ 。

3.1.3 二维离散小波变换

为了将一维离散小波变换推广到二维,只考虑尺度函数是可分离的情况,即:

$$\Phi(x,y) = \Phi(x)\Phi(y)$$

式中, $\Phi(x)$ 是一维尺度函数,其相应的小波是 $\phi(x)$,下列3个二维基本小波是建立二维小波变换的基础:

 $\psi^{1}(x,y) = \Phi(x)\psi(y), \psi^{2}(x,y) = \Phi(y)\psi(x), \psi^{3}(x,y) = \psi(x)\psi(y)$

它构成二维平方可积函数空间 $L^2(\mathbf{R}^2)$ 的正交归一化:

 $\psi_{j,m,n}^{1}(x,y) = 2^{j}\psi^{1}(x-2^{j}m,y-2^{j}n) j \ge 0, \quad l = 1,2,3(j,1,m,n)$ 都为整数) 1. 正変換

从一幅 $N \times N$ 的图像 f(x,y)开始,其中上标指示尺度并且 N 是 2 的幂。对于 j=0, 尺度 $2^{j}=2^{0}=1$,也就是原图像的尺度。j 值的每一次增大都使尺度加倍,而使分辨率减半。 第3章

小波分析合成信号和图像

在变换的每一层次,图像都被分解为4个四分之一大小的图像,它们都是由原图与一个小波 基图像内积后,再经过在行和列方向进行2倍的间隔抽样而生成的。对于第一个层次(*j*=1), 可写成:

> $f_{2}^{0}(m,n) = \langle f_{1}(x,y), \Phi(x-2m,y-2n) \rangle$ $f_{2}^{1}(m,n) = \langle f_{1}(x,y), \psi^{1}(x-2m,y-2n) \rangle$ $f_{2}^{2}(m,n) = \langle f_{1}(x,y), \psi^{2}(x-2m,y-2n) \rangle$ $f_{2}^{3}(m,n) = \langle f_{1}(x,y), \psi^{3}(x-2m,y-2n) \rangle$

后续的层次(j>1),依次类推。如果将内积改写卷积形式则有:

$$f_{2^{j+1}}^{0}(m,n) = \lfloor f_{2^{1}}^{0}(x,y) \times \Phi(-x,-y) \rfloor (2m,2n)$$

$$f_{2^{j+1}}^{1}(m,n) = \lfloor f_{2^{1}}^{0}(x,y) \times \psi^{1}(-x,-y) \rfloor (2m,2n)$$

$$f_{2^{j+1}}^{2}(m,n) = \lfloor f_{2^{1}}^{0}(x,y) \times \psi^{21}(-x,-y) \rfloor (2m,2n)$$

$$f_{2^{j+1}}^{3}(m,n) = \lfloor f_{2^{1}}^{0}(x,y) \times \psi^{31}(-x,-y) \rfloor (2m,2n)$$

因为尺度函数和小波函数都是可分离的,所以每个卷积都可分解成行和列的一维卷积。例如,在第一层,首先用 $h_0(-x)$ 和 $h_1(-x)$ 分别与图像f(x,y)的每行作卷积并丢弃奇数列(以最左列为第0列);接着这个($N \times N$)/2矩阵的每列再与 $h_0(-x)$ 和 $h_1(-x)$ 相卷积,丢弃奇数行(以最上行为第0行),结果就是该层变换所要求的4个(N/2)×(N/2)的数组。

2. 逆变换

逆变换与上述过程相似,在每层,首先在每列的左边插入一列 0 来增频采样前一层的 4 个矩阵;接着用 $h_0(x)$ 和 $h_1(x)$ 来卷积各行,再成对地把这几个(N/2)×N 的矩阵加起来;然后通过在每行上面插入一行 0 来将刚才所得的两个矩阵的增频采样为 N×N;最后用 $h_0(x)$ 和 $h_1(x)$ 与这两个矩阵的每列卷积,这两个矩阵的和就是这一层重建的结果。

3.1.4 多分辨率分析

下面简要介绍一下多分辨率分析的数学理论。

定义: 空间 $L^2(\mathbf{R})$ 中的多分辨率分析是指 $L^2(\mathbf{R})$ 满足如下性质的一个空间序 列 $\{V_i\}_{i \in \mathbf{Z}}$ 。

(1) 单调一致性: $V_j \subseteq V_{j+1}$,对任意 $j \in \mathbb{Z}$ 。

(2) 渐进完全性:
$$\bigcap_{j \in \mathbf{Z}} V_j = \Phi$$
, close{ $\bigcup_{j \in \mathbf{Z}} V_j$ } = $L^2(\mathbf{R})$ 。

(3) 伸缩完全性: $f(t) \in V_j \Leftrightarrow f(2t) \in V_{j+1}$ 。

(4) 平移不变性: $\forall k \in \mathbb{Z}, \phi(2^{-j/2}t) \in V_j \Rightarrow \phi_j(2^{-j/2}t-k) \in V_j$ 。

(5) Riesz 基存在性:存在 $\phi(t) \in V_0$,使得 $\{\phi_j(2^{-j/2}t-k) | k \in \mathbb{Z}\}$ 构成 V_j 的 Riesz 基。 关于 Riesz 的具体说明为,如果 $\phi(t) \in V_0$ 的 Riesz 基,则存在常数 $A \setminus B$,且使得:

$$A \| \{c_k\} \|_{2}^{2} \leq \| \sum_{k \in \mathbf{Z}} c_k \phi(t-k) \|_{2}^{2} \leq B \| \{c_k\} \|_{2}^{2}$$

对所有双无限可平方和序列{c_k},有:

$$\| \{c_k\} \|_2^2 = \sum_{k \in \mathbf{Z}} |c_k|^2 < \infty$$

成立。

第 3

满足上述几个条件的函数空间集合称为一个多分辨率分析(MultiResolution Analysis),如果 $\phi(t)$ 生成一个多分辨率分析,那么称 $\phi(t)$ 为一个尺度函数。

多分辨率分析构造一组函数空间,这组空间是相互嵌套的,即:

 $\cdots \subset V_{-2} \subset V_{-1} \subset V_0 \subset V_1 \subset V_2 \cdots$

那么相邻的两个函数空间的差就定义了一个由小波函数构成的空间,即:

 $V_i \oplus W_i = V_{i+1}$

在频域中,双尺度差分方程的表现形式为:

$$\hat{\phi}(2\omega) = H(\omega)\hat{\phi}(\omega)$$

如果 $\hat{\phi}(\omega)$ 在 $\omega = 0$ 连续的话,则有:

$$\hat{\boldsymbol{\phi}}(\boldsymbol{\omega}) = \sum_{j=1}^{\infty} H\left(\frac{\boldsymbol{\omega}}{2^j}\right) \hat{\boldsymbol{\phi}}(0)$$

说明 $\hat{\phi}(\omega)$ 的性质完全由 $\hat{\phi}(0)$ 决定。

3.1.5 正交小波变换

在定义了多分辨率分析以后,把函数空间 L²(**R**)分解成为一组全嵌套的函数空间集合,从这个角度上讲,当把信号从一个集合映射到它的子集的时候,就必然会丢失信息,那 么如何描述这个丢失的信息呢?也就是说,如何找到一个子空间相对于其临近的父空间的 补集?这就是下面要介绍的小波函数集。

设 $\psi = L^2(\mathbf{R})$ 是多分辨率分析 $\{V_i\}_{i \in \mathbf{Z}}$ 的生成元,且满足:

(1) $\{\phi(x-n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ (2) $\phi(x) = \sqrt{2} \sum_{n\in\mathbb{Z}} h_n \phi(2x-n)$ $i \mathbb{Z}$:

$$g_n = (-1)^n h_{1-n}$$

并定义:

$$\psi(x) = \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbf{Z}} g_n \phi(2x - n)$$

定义 W_j 为 $\psi_{j,n}$ 的线性张成,即:

$$W_{j} = \overline{\operatorname{span}\{\psi_{j,n}(x)\}_{n \in \mathbf{Z}}}$$

那么,函数空间W_i满足如下性质。

- (1) $W_i \perp V_i$, $W_i \oplus V_i = V_{i+1}$, $W_i \perp W_1$, $j \neq 1$.
- (2) $L^2(\mathbf{R}) = \bigoplus_{j \in \mathcal{A}} W_j$.

(3) $\{\psi_{i,n}(x)\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 W_i 的标准化正交基。

(4) $\{\psi_{i,n}(x)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准化正交基。

首先,第一条性质要找的多分辨率分析每个尺度的补集就由 W_i给出,而且 W_i还是相互正交的。

第二条性质说明 W_j 的闭包可以覆盖整个能量有限信号空间,也就是说任何一个物理 世界的信号都可以分解到这组空间上。

第三条和第四条说明由每个函数空间内部函数的正交性质,可以构造出一组 W; 或

L²(**R**)上的标准正交基,并可以把信号分解到任意尺度。

有了这些数学基础,接下来定义正交小波变换。

由于{ $\psi_{j,n}(x)$ }_{j,n∈Z} 是 $L^2(\mathbf{R})$ 的标准化正交基,所以对于 $\forall f \in L^2(\mathbf{R})$,都有:

$$f(x) = \sum_{j,n \in \mathbf{Z}} g_n < f, \psi_{j,n} > \psi_{j,n}(x)$$

称为 f(x)的小波基数。

小波分析相对于传统的时频分析的优势就在于它可以在任意的时频分辨率上将信号 分解,下面就从数学上看看任意层数信号分解的原理。

设 $f(x) \in V_0$,由于 V_0 可以做如下分解:

$${W}_{\scriptscriptstyle 0} = {V}_{\scriptscriptstyle -1} \oplus {W}_{\scriptscriptstyle -1} = \bigoplus_{j=1}^{\scriptscriptstyle N} {W}_{\scriptscriptstyle -j} \oplus {V}_{\scriptscriptstyle -N}$$

那么 $f{x}$ 就可以分解为在这些函数空间上的投影之和:

$$f(x) = \sum_{j=1}^{N} g_{-j}(x) + f_{-N}(x)$$

其中:

$$g_{-j}(x) \in W_{-j}, \quad f_{-N}(x) \in V_{-j}$$

f(x)分别在 W_{-j} 和 V_{-N} 上的投影为:

$$g_{-j}(x) = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \langle f, \psi_{-j,n} \rangle \psi_{-j,n}(x)$$
$$f_{-N}(x) = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \langle f, \psi_{-N,n} \rangle \phi_{-N,n}(x)$$

记:

$$A_{-2^{-N}} f = \{ f, \phi_{-N,n} \}_{n \in \mathbf{Z}}$$
$$D_{-2^{-j}} f = \{ f, \psi_{-j,n} \}_{n \in \mathbf{Z}}$$

则:

$$\{\{D_{-2^{-j}}f\}_{j=1}^{N}, A_{-2^{-N}}f\}$$

完全刻画了信号 $f(x) \in V_0$,成为 $f(x) \in V_0$ 的正交小波变换,同理,对 $f(x) \in V_j$ 也可以同样求得其正交小波变换。

在实际应用到信号处理的时候,正交小波变换取样的方法与二进制小波变换不同,它 是对连续信号在小波基上进行分解。

设实际处理的有限信号为 $\{a_n\}_{0 \leq n < M}$,则假定相应的模拟信号为:

$$f = \sum_{n=0}^{M-1} a_n \phi(x-n)$$

那么,这个模拟信号在尺度 2°上的采样就是{a_n}_{0≤n<M},所以二进制小波的信号本身在时 (空)域就是离散的。而二进制小波变换是按 Shannon 定理对信号与小波函数的卷积进行 取样,本质上在信号的时空域是连续的。而正交小波变换的结果每次也都是在不同尺度小 波基上的展开系数,本质就是离散的。

3.1.6 小波包分析

在多分辨率分析中, $L^2(\mathbf{R}) = \bigoplus_{j \in \mathbf{Z}} W_j$ 表明多分辨率分析是按照不同的尺度因子 *j*把 Hilbert 空间 $L^2(\mathbf{R})$ 分解为所有子空间 $W_i(j \in \mathbf{Z})$ 的正交和的。其中, W_i 为小波函数 $\psi(t)$

小波分析合成信号和图像 ------

第3章

的闭包(小波子空间)。现在,对小波子空间 W_j 按照二进制分式进行频率的细分,以达到提高频率分辨率的目的。

一种自然的做法是将尺度空间 V_i 和小波子空间 W_j 用一个新的子空间 U_i^* 统一起来表征,若令:

$$\begin{cases} U_j^0 = V_j \\ U_i^1 = W_i \end{cases} \quad j \in \mathbf{Z} \end{cases}$$

则 Hilbert 空间的正交分解 $V_{i+1} = V_i \oplus W_i$ 可用 U_i^* 的分解统一为:

$$U_{i+1}^{0} = U_{i}^{0} \bigoplus U_{i}^{1} \quad j \in \mathbf{Z}$$

$$(3-1)^{2}$$

定义子空间 U_{j}^{n} 是函数 $U_{n}(t)$ 的闭包空间, 而 $U_{n}(t)$ 是函数 $U_{2n}(t)$ 的闭包空间, 并令 $U_{n}(t)$ 满足下面的双尺度方程:

$$\begin{cases} u_{2n}(t) = \sqrt{2} \sum_{k \in Z} h(k) u_n(2t - k) \\ u_{2n+1}(t) = \sqrt{2} \sum_{k \in Z} g(k) u_n(2t - k) \end{cases}$$
(3-2)

式中,g(k)=(-1)^kh(1-k),即两系数也具有正交关系。当n=0时,以上两式直接给出:

$$\begin{cases} u_{0}(t) = \sum_{k \in Z} h_{k} u_{0}(2t - k) \\ u_{1}(t) = \sum_{k \in Z} g_{k} u_{0}(2t - k) \end{cases}$$
(3-3)

在多分辨率分析中, $\phi(t)$ 和 $\phi(t)$ 满足双尺度方程:

$$\begin{cases} \phi(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k \phi(2t - k) & \{h_k\}_{k \in \mathbb{Z}} \in l^2 \\ \phi(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} g_k \phi(2t - k) & \{g_k\}_{k \in \mathbb{Z}} \in l^2 \end{cases}$$
(3-4)

相比较, $u_0(t)$ 和 $u_1(t)$ 分别退化为尺度函数 $\phi(t)$ 和小波基函数 $\psi(t)$ 。式(3-2)是式(3-1) 的等价表示。把这种等价表示推广到 $n \in \mathbb{Z}_+$ (非负整数)的情况,即得到式(3-2)的等价表 示为:

$$U_{j+1}^{n} = U_{j}^{n} \bigoplus U_{j}^{2n+1} \quad j \in \mathbf{Z}; \ n \in \mathbf{Z}_{+}$$

$$(3-5)$$

由式(3-2)构造的序列 $\{u_n(t)\}$ (其中 $n \in \mathbb{Z}_+$)称为由基函数 $u_0(t) = \phi(t)$ 确定的正交小 波包。当n = 0时,即为式(3-3)的情况。

由于 $\phi(t)$ 由 h_k 唯一确定,所以又称 $\{u_n(t)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 为关于序列 $\{h_k\}$ 的正交小波包。

设非负整数 *n* 的二进制表示为 $n = \sum_{i=1}^{\infty} \epsilon_i 2^{i-1}, \epsilon_i = 0$ 或 1,则小波包 $\hat{u}_n(w)$ 的变换由下 式给出:

$$\hat{u}_{n}(\bar{w}) = \prod_{i=1}^{\infty} m_{\epsilon_{i}}(w/2^{i})$$
(3-6)

式中:

$$m_{0}(\overline{w}) = H(w) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k) e^{-jkw}$$
$$m_{1}(\overline{w}) = G(w) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(k) e^{-jkw}$$

 $\mathcal{U}_{\{u_n(t)\}_{n \in \mathbb{Z}}}$ 是正交尺度函数 $\phi(t)$ 的正交小波包,则 $< u_n(t-k), u_n(t-l) > = \delta_{kl}$, 即 $\{u_n(t)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 构成 $L^2(\mathbf{R})$ 的规范正交基。

3.2 利用小波分析合成信号和图像

小波工具箱中可利用小波分析合成信号和图像的相关算法,包括连续小波分析、小波 相干性、同步压缩和数据自适应时频分析的算法等。

使用连续小波分析,可以研究光谱特征随时间演变的方式,在两个信号中识别常见的 时变模式,并执行时间局域滤波。使用离散小波分析,可以分析不同分辨率的信号和图像, 以检测变化点、不连续点和其他在原始数据中不容易看到的事件。可以在多个尺度上比较 信号统计,并对数据进行分形分析以揭示隐藏的模式。

3.2.1 可视化小波、小波包和小波滤波器

【例 3-1】 此实例展示了使用 wfilters、wavefun 和 wpfun 来获得滤波器、小波或与特定小波族对应的小波包。

```
>> % 可以用 wavefun2 来分离离散二维小波
[LoD,HiD,LoR,HiR] = wfilters('bior3.5');
subplot(2,2,1)
stem(LoD,'markerfacecolor',[0 0 1]); title('分解低通滤波器');
subplot(2,2,2)
stem(LoR,'markerfacecolor',[0 0 1]); title('重建低通滤波器');
subplot(2,2,3)
stem(HiD,'markerfacecolor',[0 0 1]); title('分解高通滤波器');
subplot(2,2,4)
stem(HiR,'markerfacecolor',[0 0 1]); title('重建高通滤波器');
```

运行程序,效果如图 3-1 所示。



下面代码显示可视化实值 Morlet 小波。

>> figure %效果如图 3-2 所示
[psi,xval] = wavefun('morl');
plot(xval,psi,'linewidth',2)

```
title('\ \psi(x) = e^{ - x^2/2 } \cos{(5x)} $ ', 'Interpreter', 'latex', ... 'fontsize', 14);
```

```
得到了具有 5 个消失矩(sym4)的不对称 Daubechies 小波的前 5 个小波包。
```

```
>> [wpws,x] = wpfun('sym4',4,10);
for nn = 1:size(wpws,1)
        subplot(3,2,nn)
        plot(x,wpws(nn,:))
        axis tight
        title(['W',num2str(nn-1)]);
end
```

```
ena
```

```
运行程序,效果如图 3-3 所示。
```



3.2.2 时频分析和连续小波变换

连续小波变换(CWT)是一种时频变换,是分析非平稳信号的理想方法。一个信号是非 平稳的意味着它的频域表示随时间而改变。许多信号都是非平稳的,如心电图、音频信号、 地震数据和气候数据。

【例 3-2】 此实例说明如何利用连续小波变换的可变时频分辨率帮助获得清晰的时频 表示。

1. 载入 hychirp 信号

加载一个有两个双曲啁啾的信号。数据以 2048Hz 采样,第一啁啾在 0.1~0.68s 内活跃,第二啁啾在 0.1~0.75s 内活跃。t 时刻第一个啁啾的瞬时频率(Hz)为 $\frac{15\pi}{(0.8-t)^2}/2\pi$;

t 时刻第二个啁啾的瞬时频率为 $\frac{5\pi}{(0.8-t)^2}/2\pi$,并绘制信号。

>> load hychirp plot(t, hychirp) grid on axis tight xlabel('时间(s)');ylabel('幅值') title('hychirp 信号');

运行程序,效果如图 3-4 所示。

2. 时频分析: 傅里叶变换

傅里叶变换(FT)在识别信号中存在的频率分量方面非常出色,然而,FT不能识别何时 出现频率分量。在放大 0~200Hz 的区域画出信号的幅度谱。

```
>> sigLen = numel(hychirp);
fchirp = fft(hychirp);
fr = Fs*(0:1/Fs:1-1/Fs);
plot(fr(1:sigLen/2),abs(fchirp(1:sigLen/2)),'x-')
xlabel('频率(Hz)')
ylabel('幅值')
axis tight
grid on
xlim([0 200])
```

运行程序,效果如图 3-5 所示。



3. 时频分析: 短时傅里叶变换

傅里叶变换不提供时间信息,为了确定频率的变化何时发生,利用短时傅里叶变换 (STFT)方法将信号分割成不同的块,并在每个块上执行 FT。

选择窗口(段)大小是 STFT 的关键。对于使用 STFT 进行时频分析,选择较短的窗口 有助于以牺牲频率分辨率为代价获得良好的时间分辨率;相反,选择较大的窗口有助于以 牺牲时间分辨率为代价获得良好的频率分辨率。一旦选择了窗口大小,它将在整个分析中 保持固定。如果可以估计信号中期望的频率分量,那么就可以使用该信息选择一个窗口大 小进行分析。

两种啁啾在其初始时间点的瞬时频率大约为 5Hz 和 15Hz,下面代码使用 helperPlot-Spectrogram 函数绘制时间窗口大小为 200ms 的信号的谱图。

>> helperPlotSpectrogram(hychirp,t,Fs,200) %效果如图 3-6 所示

现在使用 helperPlotSpectrogram 函数绘制时间窗口大小为 50ms 的信号的谱图。信号中较晚出现的高频率现在被分解了,而信号开始处的低频率则没有被分解。

>> helperPlotSpectrogram(hychirp,t,Fs,50) %效果如图 3-7 所示

对于像双曲啁啾这样的非平稳信号,使用 STFT 是有问题的,因为没有一个单一的窗 口大小可以解决这类信号的整个频率内容。



4. 时频分析:连续小波变换

连续小波变换(CWT)的创建是为了克服 STFT 固有的分辨率问题。

平面的 CWT 平铺是非常有用的,世界的信号具有在长尺度上发生缓慢振荡,而在高频 处往往是突然的或瞬态的。但是,如果高频事件持续时间长是自然的,那么使用 CWT 就不 合适了。在没有获得任何时间分辨率的情况下,频率分辨率会更低。但通常情况下并非如 此,人类的听觉系统就是这样工作的:在低频有更好的频率局部化,在高频有更好的时间局 部化。

下面绘制 CWT 的尺度图。尺度图是 CWT 的绝对值作为时间和频率的函数,图中使用对数频率轴,因为 CWT 中的频率是对数的。

```
>> cwt(hychirp,Fs) %效果如图 3-8 所示
```

从尺度图上可以清楚地看出信号中存在两个双曲线啁啾。使用 CWT,可以准确地估 计整个信号持续时间的瞬时频率,而不必担心选择一个片段长度。

图 3-8 中白色虚线标志着所谓的影响锥,影响锥显示尺度图中可能受边界效应影响的区域。要了解小波系数的大小增长有多快,可以使用函数 helperPlotScalogram3d 将 scalogram 绘制为一个三维表面。



>> helperPlotScalogram3d(hychirp,Fs) %效果如图 3-9 所示

使用函数 helperPlotScalogram 来绘制信号的 scalogram 和瞬时频率,瞬时频率与尺度 图特征可以很好地对齐。

第

```
>> helperPlotScalogram(hychirp,Fs);
                                                            尺度图和瞬时频率
    8 效果如图 3-10 所示
                                                                                   0.9
                                                 512
                                                                                   0.8
                                                 256
    在以上代码中,调用到自定义的几个函
                                                                                   0.7
                                                 128
                                                                                   0.6
数,下面为它们的源代码。
                                               NH 64
                                                                                   0.5 運
                                                                                   0.4
                                                  32
    function helperPlotScalogram3d(sig.Fs)
                                                                                   0.3
                                                  16
    * 它可能会在未来的版本中更改或删除
                                                                                   0.2
                                                   8
    figure
                                                                                   0.1
                                                   4
                                                                                   0
    [cfs,f] = cwt(siq,Fs);
                                                        0.2
                                                                         0.8
                                                    0
                                                              0.4
                                                                    0.6
                                                                 利
    sigLen = numel(sig);
    t = (0:sigLen - 1)/Fs;
                                                        图 3-10 尺度图和瞬时频率
    surface(t,f,abs(cfs));
    xlabel('时间(s)')
    ylabel('频率(Hz)')
    zlabel('幅值')
    title('三维表面图')
    set(gca, 'yscale', 'log')
    shading interp
    view([-40 30])
    end
    function helperPlotSpectrogram(sig,t,Fs,timeres)
    % 它可能会在未来的版本中更改或删除
    [px,fx,tx] = pspectrum(sig,Fs,'spectrogram', 'TimeResolution', timeres/1000);
    hp = pcolor(tx, fx, 20 * log10(abs(px)));
    hp.EdgeAlpha = 0;
    ylims = hp. Parent. YLim;
    yticks = hp. Parent. YTick;
    cl = colorbar;
    cl.Label.String = 'Power(dB)';
    axis tight
    hold on
    title(['窗口大小为: ',num2str(timeres),'ms'])
    xlabel('时间(s)')
    ylabel('Hz');
    dt = 1/Fs;
    idxbegin = round(0.1/dt);
    idxend1 = round(0.68/dt);
    idxend2 = round(0.75/dt);
    instfreq1 = abs((15 * pi)./(0.8 - t).^2)./(2 * pi);
    instfreq2 = abs((5 * pi)./(0.8 - t).^2)./(2 * pi);
    plot(t(idxbegin:idxend1),(instfreq1(idxbegin:idxend1)),'k -- ');
    hold on;
    plot(t(idxbegin:idxend2),(instfreq2(idxbegin:idxend2)),'k -- ');
    ylim(ylims);
    hp.Parent.YTick = yticks;
    hp.Parent.YTickLabels = yticks;
    hold off
    end
    function helperPlotScalogram(sig,Fs)
    % 它可能会在未来的版本中更改或删除
    [cfs,f] = cwt(sig,Fs);
```

回

MATLAB无线通信系统建模与仿真

```
sigLen = numel(sig);
t = (0:sigLen - 1)/Fs;
hp = pcolor(t, log2(f), abs(cfs));
hp.EdgeAlpha = 0;
ylims = hp.Parent.YLim;
yticks = hp.Parent.YTick;
cl = colorbar;
cl.Label.String = '幅值';
axis tight
hold on
title('尺度图和瞬时频率')
xlabel('秒');
ylabel('Hz');
dt = 1/2048;
idxbegin = round(0.1/dt);
idxend1 = round(0.68/dt);
idxend2 = round(0.75/dt);
instfreq1 = abs((15 * pi)./(0.8-t).^2)./(2 * pi);
instfreq2 = abs((5 * pi)./(0.8 - t).^2)./(2 * pi);
plot(t(idxbegin:idxend1),loq2(instfreq1(idxbegin:idxend1)),'k--');
hold on:
plot(t(idxbegin:idxend2), log2(instfreq2(idxbegin:idxend2)), 'k-- ');
ylim(ylims);
hp.Parent.YTick = yticks;
hp. Parent. YTickLabels = 2. ^ yticks;
end
```

3.3 离散小波分析

小波工具箱能够使用正交和双正交临界采样离散小波分析信号、图像和三维数据。 临界采样离散小波分析又称为抽取离散小波分析,抽取离散小波分析最适用于数据压 缩、去噪以及某类信号和图像的稀疏表示。在抽取离散小波分析中,尺度和平移是二进 制的。

3.3.1 一维小波去噪

【例 3-3】 此实例展示了如何使用离散小波分析去噪信号。

```
>>% 创建一个参考信号
len = 2^11;
h = [4 -5 3 -4 5 -4.2 2.1 4.3 -3.1 5.1 -4.2];
t = [0.1 0.13 0.15 0.23 0.25 0.40 0.44 0.65 0.76 0.78 0.81];
h = abs(h);
w = 0.01 * [0.5 0.5 0.6 1 1 3 1 1 0.5 0.8 0.5];
tt = linspace(0,1,len);
xref = zeros(1,len);
for j = 1:11
    xref = xref + (h(j)./(1 + ((tt - t(j))/w(j)).^4));
end
% 以 0.25 的方差添加零均值高斯白噪声
>> rng default
x = xref + 0.5 * randn(size(xref));
plot(x) % 效果如图 3-11 所示
```

第3章

小波

分析合成信号和

图

像

axis tight

使用具有 4 个消失矩的 Daubechies 最小非对称小波将信号降噪到 3 级。使用周期信 号扩展模式 dwtmode('per'),利用 Donoho 和 Johnstone 的通用阈值选择规则,基于第一级 小波变换系数进行软阈值处理,并将结果与参考信号一起绘制出来,以便进行比较。



图 3-11 带高斯白噪声的信号



3.3.2 二维抽取离散小波分析

【例 3-4】 此实例展示了如何获取输入图像的二维 DWT。

```
%加载并显示图像.图像由垂直、水平和对角线的图案组成
>> load tartan;
imagesc(X); colormap(gray); %效果如图 3-13 所示
```

使用双正交 B 样条小波和尺度滤波器获得 1 级二维小波,分析滤波器中有 2 个消失 矩,合成滤波器中有4个消失矩。提取水平、垂直和对角的小波系数和近似系数,并显示 结果。

```
>> [C,S] = wavedec2(X,1,'bior2.4');
[H, V, D] = detcoef2('all', C, S, 1);
A = appcoef2(C, S, 'bior2.4');
subplot(221);
imagesc(A); title('近似系数');
```

148

```
colormap(gray);
subplot(222);
imagesc(H); title('水平系数');
subplot(223);
imagesc(V); title('垂直系数');
subplot(224);
imagesc(D); title('对角系数');
```

运行程序,效果如图 3-14 所示。



可以看到,小波细节对输入图像中的特定方向非常敏感,近似系数是对原始图像的低 通近似。

3.3.3 非抽取离散小波分析

【例 3-5】 此实例展示了如何获得有噪声的调频信号的非抽取(平稳)小波变换。

```
%加载含噪多普勒信号,得到平稳小波变换到4级
>> load noisdopp
swc = swt(noisdopp,4,'sym8');
%绘制原始信号与1级、3级小波系数及4级近似值
>> subplot(4,1,1)
plot(noisdopp)
                                          10
                                       ٥ŀ٢
                                       原始信<sup>4</sup>
ylabel('原始信号')
                                           0
subplot(4,1,2); plot(swc(1,:))
                                          -10
                                                 200
                                                       400
                                                             600
                                                                   800
                                                                         1000
                                                                               1200
ylabel('D1')
set(gca, 'ytick',[])
                                          ā
subplot(4,1,3); plot(swc(3,:))
                                                 200
                                                       400
                                                             600
                                                                   800
                                                                         1000
                                                                               1200
ylabel('D3')
set(gca, 'ytick',[])
                                                            D3
                                                 MM
                                                      when
subplot(4,1,4);plot(swc(5,:))
vlabel('A4')
                                                 200
                                                       400
                                                             600
                                                                   800
                                                                         1000
                                                                               1200
set(gca, 'ytick',[])
                                          A4
load noisdopp
swc = swt(noisdopp, 4, 'sym8');
                                                                   800
                                                                         1000
                                                                               1200
                                                 200
                                                       400
                                                             600
                                            0
                                      图 3-15 原始信号与 1 级、3 级小波系数及 4 级近似值
运行程序,效果如图 3-15 所示。
```

3.4 匹配的追踪

3.4.1 图像的稀疏表征

将原始图像分割成若干个 $\sqrt{n} \times \sqrt{n}$ 的块,这些图像块就是样本集合中的单个样本 $y = R^n$ 。在固定的字典上稀疏分解 $y \in ,$ 得到一个稀疏向量。将所有的样本进行表征,可得原始图像的稀疏矩阵,重建样本 $y = R^n$ 时,通过原子集合即字典 $D = \{d_i\}_{i=1}^k \in R^{n \times m} (n < m)$ 中少量元素进行线性组合即有:

$$y = Dx$$

其中, $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, \dots, x_m\} \in \mathbb{R}^m$ 是 y 在 D 上的分解系数,也称为稀疏系数。

字典矩阵中的各个列向量被称为原子(Atom),当字典矩阵中的行数小于甚至远小于 列数时,即 *m*≤*n*,字典 **D** 是冗余的。图像的稀疏表征数学模型如下:

$$\min \| \mathbf{x} \|_{0}, \quad \text{s. t. } \mathbf{y} = \mathbf{D}\mathbf{x}$$

稀疏表征不仅应具有过完备性,还应具有稀疏性。对于一个完备字典 D,为了可以分 解出更合适且稀疏的稀疏表征,应当含有更多的原子。

稀疏编码的目标就是在满足一定的稀疏条件下,通过优化目标函数,获取信号的稀疏系数。经典的算法有匹配追踪(Matching Pursuit, MP)、正交匹配追踪(Orthogonal Matching Pursuit, OMP)、基追踪(Basis Pursuit, BP)算法等。

考虑下面一个简单例子,给定稀疏信号:

$$\mathbf{x} = (-1, 2, 1, 0)$$

字典矩阵 A 为 $A = (-0.707 \ 0.8 \ 0 \ 0.707 \ 0.6 \ -1)$,所以有 $y = Ax = \begin{pmatrix} 1.65 \\ -0.25 \end{pmatrix}$ 。 现在,给定 $y = \begin{pmatrix} 1.65 \\ -0.25 \end{pmatrix}$ 和 $A = \begin{pmatrix} -0.707 \ 0.8 \ 0 \\ 0.707 \ 0.6 \ -1 \end{pmatrix}$,如何求得 x 呢?

3.4.2 匹配追踪

在上面的例子中A的列向量称之为 Basis(基)或者 Atoms(原子),所以有如下原子:

$$\boldsymbol{b}_{1} = \begin{pmatrix} -0.707 \\ 0.707 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b}_{2} = \begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.6 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b}_{3} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

因为 $A = [b_1 \quad b_2 \quad b_3]$,如果令 $x = [a \quad b \quad c]$,则 $A \cdot x = a \cdot b_1 + b \cdot b_2 + c \cdot b_3$ 。 $A \cdot x$ 是原子 b_1, b_2, b_3 的线性组合:

$$A \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -0.707 & 0.8 & 0 \\ 0.707 & 0.6 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1.2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$= -1.2 \times \begin{pmatrix} -0.707 \\ 0.707 \end{pmatrix} + 1 \times \begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.6 \end{pmatrix} + 0 \times \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$= \mathbf{y} = \begin{pmatrix} -1.65 \\ 0.25 \end{pmatrix}$$

从上面的方程可以看出, b_1 对 y 值的贡献最大,然后是 b_2 ,最后是 b_3 。匹配追踪算法

刚好逆方向进行计算:首先从 b_1 , b_2 , b_3 中选出对y贡献最大的,然后从差值(residual)中选出贡献次大的,以此类推。

而贡献值通过内积(点积)进行计算, MP 算法步骤如下。

- (1) 选择对 y 值贡献最大的原子 $p_i = \max\langle b_i, y \rangle$ 。
- (2) 计算差值 $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{i-1} \mathbf{p}_i \cdot \langle \mathbf{r}_{i-1}, \mathbf{p}_i \rangle_{\circ}$
- (3) 选择剩余原子中与 r_i 内积最大的。
- (4) 重复步骤(2)和(3),直到差值小于给定的阈值(稀疏度)。

3.4.3 匹配追踪实现

(1) 匹配追踪字典的创建和可视化。

【例 3-6】 此实例展示了如何创建和可视化包含二级 Haar 小波的字典。

```
\gg [mpdict, \sim, \sim, longs] = wmpdictionary(100, 'lstcpt', {{ 'haar', 2}});
%使用 longs 参数按级别和函数类型(缩放或小波)划分小波字典
>> for nn = 1:size(mpdict,2)
     if (nn < = longs{1}(1))
         plot(mpdict(:,nn), 'k', 'linewidth',2)
         arid on
         xlabel('转换')
         title('Haar2 级缩放')
     elseif (nn > longs{1}(1) \& nn < = longs{1}(1) + longs{1}(2))
         plot(mpdict(:,nn), 'r', 'linewidth',2)
         arid on
         xlabel('转换')
         title('Haar 2 级小波')
     else
         plot(mpdict(:,nn), 'b', 'linewidth',2)
         grid on
         xlabel('转换')
         title('Haar 1 级小波')
     end
         pause(0.2)
```

end

运行程序,效果如图 3-16 所示。

(2) 用匹配追踪法分析电力消耗。

【例 3-7】 此实例展示了如何在离散傅里叶变换基础上比较匹配追踪和非线性近似。 实现中的数据是在 24 小时内收集的电力消耗数据。实例表明,通过从字典中选择向 量,匹配追踪通常能够比任何单一基更有效地近似向量。

① 使用 DCT、正弦字典和小波字典进行匹配追踪

加载数据集并绘制数据。该数据集包含 35 天的电力消耗,选择第 32 天进行进一步分析。数据是居中和缩放的,所以实际的使用单位是不相关的。

```
>> load elec35_nor
x = signals(32,:);
plot(x) %效
xlabel('分钟');ylabel('使用')
```

%效果如图 3-17 所示

第3章

小

波分析

合成信号和

图

像



由图 3-17 可看到,电力消耗数据包含平滑的振荡,间断于使用的突然增加和减少。下面将 500~1200min 的时间间隔放大。

>> xlim([500 1200]) %效果如图 3-18 所示

从图 3-18 中可以看到缓慢变化的信号在大约 650min、760min 和 1120min 时的突变。 在许多现实世界的信号中,像这些数据,感兴趣和重要的信息包含在瞬态中。对这些暂态 现象进行模拟是很重要的。

下面从正交匹配追踪(OMP)字典中选择 35 个向量构造一个信号近似。字典包括 Daubechies 极值相位小波和第 2 级的缩放向量、离散余弦变换(DCT)、正弦基、Kronecker delta 基以及 Daubechies 最小不对称相位小波和第 1 级与第 4 级的 4 个消失矩的缩放向量。 然后,利用 OMP 求出电力消耗数据的最佳项。

```
>> dictionary = {{'db1',2}, {'db1',3}, 'dct', 'sin', 'RnIdent', {'sym4',4}};
[mpdict,nbvect] = wmpdictionary(length(x), 'lstcpt', dictionary);
[y, ~, ~, iopt] = wmpalg('OMP', x, mpdict);
plot(x)
hold on
plot(y, '-.')
hold off
xlabel('分钟');ylabel('使用')
legend('原始信号', 'OMP')
```

运行程序,效果如图 3-19 所示。从图 3-19 可以看到,用 35 个系数,正交匹配追踪既近 似于信号的平滑振荡部分,也近似于用电量的突变。





下面代码确定 OMP 算法从每个子字典中选择了多少个向量。

```
>> basez = cumsum(nbvect);
k = 1;
for nn = 1:length(basez)
    if (nn == 1)
        basezind{nn} = 1:basez(nn);
    else
        basezind{nn} = basez(nn - 1) + 1:basez(nn);
    end
end
dictvectors = cellfun(@(x)intersect(iopt,x),basezind, ...
    'UniformOutput',false);
```

大多数(60%)向量来自 DCT 和正弦字典,考虑到电力消耗数据总体上缓慢变化的性质,这是预期的行为。

② 使用 DCT、正弦字典和与完整字典匹配追踪

只使用 DCT 和正弦字典重复 OMP。设置 OMP,从 DCT、正弦字典中选择 35 个最佳 向量,构造字典并执行 OMP。注意,添加小波基字典可以更准确地显示用电量的突变,小 波基的优点特别明显,特别是在接近大约 650min 和 1120min 使用上行和下行峰值时。



1200

第3章

小波

分析合成信号和

图

像

在离散傅里叶基下得到信号的最佳 35 项非线性近似,并获取数据的 DFT。对 DFT 系数进行排序,并选取 35 个最大的系数。实值信号的 DFT 是共轭对称的,所以只考虑从 0 (DC)到奈奎斯特(1/2 周期/分钟)的频率。

```
>> xdft = fft(x);
[~,I] = sort(xdft(1:length(x)/2+1),'descend');
ind = I(1:35);
```

检查向量 ind(没有一个指标对应于 0 或奈奎斯特),加上相应的复共轭,得到 DFT 基下的非线性近似。

```
>> indconj = length(xdft) - ind + 2;
ind = [ind indconj];
xdftapp = zeros(size(xdft));
xdftapp(ind) = xdft(ind);
xrec = ifft(xdftapp);
plot(x)
hold on
plot(xrec,'-.','LineWidth',2)
hold off
xlabel('分钟');ylabel('使用');
legend('原始信号','非线性 DFT 近似')
```

运行程序,效果如图 3-22 所示。

与 DCT 正弦字典类似,非线性 DFT 近似在匹配电能消耗数据的平滑振荡方面表现良好,然而非线性 DFT 近似并不能准确地逼近突变。图 3-23 是放大的包含消耗突变的数据间隔。

```
>> plot(x)
hold on
plot(xrec,'-.','LineWidth',2)
hold off
xlabel('分钟');ylabel('使用');
legend('原始信号','非线性 DFT 近似')
xlim([500 1200])
```

运行程序,效果如图 3-23 所示。





3.5 时频分析

对于图像,连续小波分析显示了图像的频率内容如何在图像中变化,并有助于揭示有 噪声图像中的模式。为了获得更清晰的分辨率,并从信号中提取振荡模式,可以使用小波 同步压缩。

使用 CQT,可以对带宽进行差分采样,对于较宽的频带分量使用更多的频率采样,对于 窄带分量使用更少的频率采样。利用连续小波变换(CWT)可以得到两个信号之间的小波 相干性;可以把一个非线性的或非平稳的过程分解成它固有的振荡模态;还可以重构信号 的时频局部化近似。

3.5.1 用小波相干性比较信号的时频含量

【例 3-8】 此实例说明了如何利用小波相干性和小波交叉谱来识别两个时间序列的时 域共振荡行为。

在实例中也比较了小波相干性和交叉谱与它们的对应傅里叶变换。在程序中使用信 号处理工具箱中的 mscohere 函数和 cpsd 函数来实现分析。

许多应用程序都在两个时间序列中识别和表征公共模式,在某些情况下,两个时间序 列的共同行为是一个时间序列驱动或影响另一个时间序列的结果。在其他情况下,共同模 式的结果是一些未观察到的机制影响两个时间序列。

对于联合平稳时间序列,在时间或频率上表征相关行为的标准技术是互相关、(傅里 叶)互谱和相干。然而,许多时间序列是非平稳的,这意味着它们的频率内容随时间而变 化,对于这些时间序列,需在时频平面上有一个相关或相干的度量。

可以使用小波相干性来检测非平稳信号中常见的时域局域振荡。在一个时间序列影 响另一个时间序列的情况下,可以使用小波交叉谱的相位来确定两个时间序列之间的相对 滞后。

创建一个由指数加权正弦波组成的信号,该信号有两个 25Hz 的分量:一个以 0.2s 为中心,另一个以 0.5s 为中心。它还有两个 70Hz 的分量:一个以 0.2s 为中心,另一个以 0.8s 为中心。第一个 25Hz 和 70Hz 的分量同时出现。

```
>> t = 0:1/2000:1-1/2000;
dt = 1/2000;
x1 = sin(50 * pi * t). * exp(-50 * pi * (t-0.2).^2);
x2 = sin(50 * pi * t). * exp(-100 * pi * (t-0.5).^2);
x3 = 2 * cos(140 * pi * t). * exp(-50 * pi * (t-0.2).^2);
x4 = 2 * sin(140 * pi * t). * exp(-80 * pi * (t-0.8).^2);
x = x1 + x2 + x3 + x4;
plot(t,x)
grid on;
title('叠加信号')
```

运行程序,效果如图 3-24 所示。

%获取并显示 CWT >> cwt(x,2000); %效果如图 3-25 所示 title('使用默认 Morse 小波的解析 CWT'); xlabel('时间(s)');ylabel('频率(Hz)')



通过将 CWT 系数归零,移除发生在 0.07~0.3s 内的 25Hz 分量。使用逆 CWT(icwt)来 重建信号的近似。

```
>> [cfs,f] = cwt(x,2000);
T1 = .07; T2 = .33;
F1 = 19;
          F2 = 34;
cfs(f > F1 \& f < F2, t > T1 \& t < T2) = 0;
xrec = icwt(cfs);
%显示重构信号的 CWT, 初始 25Hz 部分被移除
>> cwt(xrec, 2000) %效果如图 3-26 所示
>> title('量级图');
>> xlabel('时间(s)');ylabel('频率(Hz)')
&绘制原始信号和重建图
>> subplot(2,1,1);
plot(t,x);
grid on;
title('原始信号');
subplot(2,1,2);
plot(t, xrec)
grid on;
title('第一个 25Hz 分量被移除的信号');
```

运行程序,效果如图 3-27 所示。



将重构信号与没有以 0.2s 为中心的 25Hz 分量的原始信号进行比较。

```
>> y = x2 + x3 + x4;
figure;
plot(t, xrec)
hold on
plot(t, y, 'r -- ')
grid on;
legend('逆 CWT 近似','移除 25Hz 分量后的原
始信号');
hold off
```



运行程序,效果如图 3-28 所示。

3.5.2 时变一致性

傅里叶域相干性是一种在0到1尺度上测量两个平稳过程之间的线性相关关系的成熟 技术。由于小波在时间和尺度(频率)上提供关于数据的局部信息,基于小波的相干性允许 测量作为频率函数的时变相关性。换句话说,其是一种适用于非平稳过程的相干测量。

为了说明这一点,下面实例检测两名人体受试者的近红外光谱(NIRS)数据。近红外光 谱是利用含氧和脱氧血红蛋白的不同吸收特性来测量大脑活动的,两组受试者的记录部位 均为额叶上皮层,数据采样率均为10Hz。

【例 3-9】 检测近红外光谱数据的时变一致性。

```
% 实验中,在被测试的一项任务上进行交替合作和竞争,任务的周期约为7.5s
>> load NIRSData;
figure
plot(tm,NIRSData(:,1))
hold on
plot(tm,NIRSData(:,2),'r-.')
legend('任务 1','任务 2','Location','NorthWest')
xlabel('秒')
title('NIRS 数据')
grid on; hold off;
```

运行程序,效果如图 3-29 所示。

检查时域数据,如果不清楚在单个时间序列中存在什么振荡,或者两个数据集共有什 么振荡,可用小波分析来回答这两个问题。

为了得到小波相干性作为时间和频率的函数,可以使用 wcoherence 函数输出小波相干性、跨谱、尺度。在本例中,利用函数 helperPlotCoherence 打包了一些用于绘制 wcoherence 函数输出的有用参数。

```
>> [wcoh, ~,f,coi] = wcoherence(NIRSData(:,1),NIRSData(:,2),10,'numscales',16);
helperPlotCoherence(wcoh,tm,f,coi,'Seconds','Hz'); %效果如图 3-30 所示
title('小波一致性');xlabel('秒');ylabel('Hz');
```

在图 3-30 中可以看到,在整个数据收集期间,一个高度一致的区域在1Hz 左右,这是由两 位受试者的心脏节律引起的。此外,还可以看到 0.13Hz 附近有强相干区域,这表明这项任务 在受试者的大脑中引起了连贯的振荡。如果用周期而不是用频率来观察小波相干性会显得更 第3章

小

波

分析

合成信号

和

冬

像

- MATLAB无线通信系统建模与仿真

自然。可以输入采样间隔,通过采样间隔,wcoherence 函数提供了尺度到周期的转换。



>> [wcoh, ~, P, coi] = wcoherence(NIRSData(:,1), NIRSData(:,2), seconds(1/10),...
'numscales',16);

helperPlotCoherence(wcoh,tm,seconds(P),seconds(coi),'Time(secs)','Periods(Seconds)'); title('小波一致性');xlabel('时间(s)');ylabel('周期(s)');



运行程序,效果如图 3-31 所示。

同样,注意记录中出现了与受试者 心脏活动相对应的连续振荡,周期约为 1s。与任务相关的活动也很明显,其周 期大约为 8s。总之,这个例子展示了如 何利用小波相干性来寻找两个时间序列 的时间局域相干振荡行为。对于非平稳 信号,同时提供时间和频率(周期)信息 的相干性度量更有用。

3.6 离散多分辨率分析实现

离散小波变换(DWT),包括最大重叠离散小波变换(MODWT),将信号和图像分析成 逐步细化倍频带。DODWT 能够检测原始数据中不可见的模式,可以使用小波来获得信号 的多尺度方差估计,或测量两个信号之间的多尺度相关性,还可以重建仅保留所需特征的 信号(1-D)和图像(2-D)近似,并比较信号中跨频带的能量分布。小波包提供了一系列的变 换,将信号和图像的频率内容分割成逐步细化的等宽间隔。

在 3.1.4 节中已介绍了多分辨率分析的相关概念,下面直接通过一个例子来演示离散 多分辨率分析的实现。

【例 3-10】 离散多分辨率分析的实现。

158

这个例子展示了如何执行和解释基本的信号多分辨率分析(MRA),例子中使用模拟数据和真实数据来回答诸如:多分辨率分析意味着什么?执行多分辨率分析能获得关于信号的哪些见解?不同的 MRA 技术有哪些优点和缺点?

现实世界的信号是不同成分的混合,通常,只对这些组件的子集感兴趣,多分辨率分析 允许通过将信号分成不同分辨率的组件来缩小分析范围。

以不同分辨率提取信号成分相当于在不同的时间尺度上分解数据的变化,或者等效地在 不同的频带(不同的振荡速率)。因此,可以同时在不同的尺度或频带可视化信号变异性。

下面利用小波 MRA 分析和绘制合成信号,信号被分析在 8 个分辨率或级别。信号由 三个主要成分组成:频率为 60 个周期/s 的时域振荡,频率为 200 个周期/s 的时域振荡,以 及一个趋势项。这里的趋势项也是正弦的,但是频率是每秒 1/2 个周期,所以它在 1s 的间 隔内只完成 1/2 个周期。60 周期/s 或 60 Hz 振荡发生在 0.1~0.3s,而 200 Hz 振荡发生在 0.7~1s。

运行程序,效果如图 3-32 所示。

在不解释图 3-32 上的符号是什么意思 的情况下,利用对信号的知识,试着理解小 波 MRA 展示的是什么。如果从最上层的 图开始,然后继续向下,直到到达原始数据 的图,会看到组件变得越来越平滑。如果更 喜欢从频率的角度来考虑数据,那么分量中 包含的频率会越来越低。回想一下,原始信 号有三个主要成分,一个 200Hz 的高频振 荡,一个 60Hz 的低频振荡,以及一个趋势 项,所有这些都被加性噪声破坏了。

如果观察 $\tilde{D}2$ 图,可以看到时域高频分量是孤立的,和研究这个重要的信号特征本质上是孤立的。 $\tilde{D}3$ 和 $\tilde{D}4$ 两幅图包含低频



振荡,这是多分辨率分析的一个重要方面,即重要的信号成分可能不会被孤立在一个 MRA 成分中,但它们很少位于两个以上。最后,看到 S8 图包含趋势项。为了方便起见,这些组 件中的轴的颜色已被更改,以在 MRA 中突出显示它们。如果希望可视化此图或后续的图, 而不突出显示,请将最后的数字输入省略到 helppermraplot 中。

经验模态分解(EMD)是一种数据自适应的多分辨率技术,EMD 递归地从数据中提取 不同的分辨率,而不使用固定的函数或过滤器。EMD 认为一个信号是一个快振荡叠加在 一个慢振荡上,在快速振荡被提取后,处理过程将剩余的较慢分量作为新信号,并再次将其 视为一个快速振荡叠加在一个较慢振荡上,这个过程会继续,直到达到某个停止条件。虽然 EMD 不使用小波等固定函数来提取信息,但 EMD 方法在概念上与小波方法非常相似,小波方法将信号分离为细节和近似,然后再将近似分离为细节和近似。EMD 中的 MRA 成分称为本征模态函数(IMF)。

>> % 绘制同一信号的 EMD 分析图
[imf_emd, resid_emd] = emd(x);
helperMRAPlot(x, imf_emd, t, 'emd', '经验模态分解', [1 2 3 6]) %效果如图 3-33 所示

虽然 MRA 分量的数量不同,但 EMD 和小波 MRA 产生的信号图像是相似的,这不是 偶然的。在 EMD 分解中,高频振荡主要局限于第一本构模态函数(IMF 1),低频振荡主要 局限于 IMF 2,但在 IMF 3 中也能看到一些影响,IMF 6 的趋势分量与小波技术提取的趋势 分量非常相似。

另一种自适应多分辨率分析技术是变分模态分解(VMD),像 EMD 一样,VMD 试图在 不使用固定函数进行分析的情况下从信号中提取固有模态函数或振荡模态。但是 EMD 和 VMD 以非常不同的方式决定模式,EMD 递归地在时域信号上工作,逐步提取低频的 IMF; VMD 在频域识别信号峰值,并同时提取所有模式。





需要注意的关键是,与小波分解和 EMD 分解类似,VMD 将三个感兴趣的成分分离为 完全独立的模式或少量相邻的模式,这三种技术都允许在与原始信号相同的时间尺度上可 视化信号分量。

3.7 小波分析用于降噪

在小波分析中,应用最广泛的无疑是信号处理和图像处理,而在这两个领域中,应用最 多的就是信号(图像)的降噪和压缩。

小波分析用于降噪的过程如下。

(1) 分解过程:选定一种小波,对信号进行 N 层小波(小波包)分解。

(2)作用阈值过程:对分解得到的各层系数选择一个阈值,并对细节系数做软阈值处理。

(3) 重建过程: 降噪处理后的系数通过小波(小波包)重建恢复原始信号。

【例 3-11】 此实例展示了如何使用小波去噪信号和图像。

因为小波将数据中的特征定位到不同的尺度,所以可以在去除噪声的同时保留重要的 信号或图像特征。小波去噪或小波阈值化背后的基本思想是,小波变换导致许多真实世界 的信号和图像的稀疏表示,这意味着小波变换将信号和图像特征集中在几个大的小波系数 中,若小波系数的数值很小,则通常是噪声,这时可以在不影响信号或图像质量的情况下 "缩小"这些系数或去除它们。对系数设置阈值后,使用小波逆变换重构数据。

1. 消除干扰信号

为了说明小波降噪,创建一个有噪声的"颠簸"信号,在这种情况下,包含原始信号和含噪声信号。

```
>> rng default;
[X,XN] = wnoise('bumps',10,sqrt(6));
subplot(211)
plot(X); title('原始信号');
AX = gca;
AX.YLim = [0 12];
subplot(212)
plot(XN); title('噪声信号');
AX = gca;
AX.YLim = [0 12];
```

运行程序,效果如图 3-35 所示。

使用函数 wdenoise 默认设置将信号降噪到 4 级,降噪使用抽取小波变换。将结果与原始信号一起绘制出来。

```
>> xd = wdenoise(XN,4);
figure;
plot(X,'k-.')
hold on;
plot(xd)
legend('原始信号','降噪信号','Location','NorthEastOutside')
axis tight;
hold off;
```

运行程序,效果如图 3-36 所示。

也可以使用非抽取小波变换去噪信号,使用非抽取小波变换将信号再次降噪到4级,并 将结果与原始信号一起绘制出来。

```
>> xdMODWT = wden(XN, 'modwtsqtwolog', 's', 'mln', 4, 'sym4');
figure;
plot(X, 'b - .')
hold on;
plot(xdMODWT)
legend('原始信号','降噪信号')
axis tight; hold off;
```

第3章

小

波分析

合成信号

和图

像

MATLAB无线通信系统建模与仿真



运行程序,效果如图 3-37 所示。

从图 3-36 及图 3-37 可以看出,在这两种情况下,小波降噪消除了相当多的噪声,同时保留了信号中的尖锐特征。这是基于傅里叶变换去噪不具备的优势,在基于傅里叶的降噪 或滤波中,会应用一个低通滤波器来去除噪声,然而当数据具有高频特征时,如信号中的峰 值或图像中的边缘,低通滤波器会将这些平滑。

2. 降噪图像

也可以使用小波降噪图像。在图像中,边缘是图像亮度变化迅速的地方,图像降噪时 保持边缘对感知质量至关重要。传统的低通滤波在去除噪声的同时,往往会使图像边缘平 滑,从而影响图像质量。小波降噪能够在去除噪声的同时保留感知上的重要特征。

% 加载一个有噪声的图像。使用默认设置的 wdenoise2 函数降噪图像,默认情况下,wdenoise2 函数使 % 用双正交小波 bior4.4。若想显示原始图像和降噪图像,不要提供任何输出参数 >> load('jump.mat') wdenoise2(jump) subplot(121);title('原始图像'); subplot(122);title('降噪图像')

运行程序,效果如图 3-38 所示。





降噪图像

图 3-38 图像降噪效果